

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم .والصلاة والسلام على من بعث نوراً وهداية للعالمين محمد بن عبدالله.

ازداد عدد السكان في العالم و تضاعف خلال الاربعين سنة الماضية واصبح ٦ بلايين نسمة ومن المتوقع ان يتجاوز العدد ٩ بلايين عام ٢٠٦٠ .ان حوالي ٩٥ % من هذه الزيادة المتوقعة ستحدث في الاقطار النامية لاسيما في اسيا وافريقيا (Havlin *et al* (2005).

مع ان الانتاجية للغذاء هي الاخرى في تصاعد الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ان هناك كفاية من الموارد الطبيعية للارض متوافره لتوسيع الانتاجية الزراعية بما يضمن الغذاء لهؤلاء السكان؟. ان التحدي الذي يواجه المستثمرين في المجال الزراعي والزراع هو التشخيص السليم لكل العوامل المحددة للانتاج وازالة او التقليل منها من خلال الادارة السليمة وتبني التقانات الحديثة بما يضمن زيادة الغلة في وحدة المساحة. من الامور المهمة في هذا المجال هو توافر العناصر المغذية المطلوبة للنبات بكميات وفي الاوقات المطلوبة كي لا تكون محددة للانتاج ، هذا فضلاً عن انه نسبة بحدود ٥٠ %زيادة في الحاصل تكون مرافقة لاضافات الاسمدة لوحدها بشرط توافر عوامل النمو الاخرى بشكل مثالي.

سيتم في هذا الكتاب التعرف على اسمدة العناصر المغذية الضرورية الكبرى والصغرى منها وعلى بعض العناصر المفيدة ، هذا فضلاً عن مناقشة طرائق تصنيعها و افضل الوسائل لتقويمها و ادارتها و اضافتها(للتربة او رشاً على النباتات) وعلى سلوك العناصر الغذائية المضافة الى التربة بعد تحليلها . إن الهدف المنشود بعون الله هو زيادة المعرفة في ادارة العناصر المغذية المضافة للوصول الى انتاجية مثلى من الناحيتين الكمية والتنوعية تؤمن مصادر الغذاء والكساء وذات مردود اقتصادي مربح ولا تؤثر سلباً في البيئة وهذا لا يتم الا من خلال اعتماد وتبني التقانات الحديثة.

من الواجب تقديم الشكر لمن مد يد المساعدة في انجاز هذا الكراس و لاسيما الاستاذ الدكتور يوسف محمد ابو ضاحي رئيس قسم علوم التربة والمياه لتقويمه الكتاب لغوياً وعلمياً و اضافاته التي اغنت الكتاب والى اعضاء الهيئة التدريسية في القسم للتشجيع المستمر والى السيد حسن ستار لمساعدته في طباعة جزء من هذا الكتاب.

اسأل العلي القدير ان يلقي هذا الجهد المتواضع شئ من القبول لدى القراء الاعزاء وان يكون عوناً لبناتي الطالبات وابنائي الطلبة .

ومن الله التوفيق

نورالدين

المؤلف

المحتويات

الفصل	العنوان	الصفحات
الاول	الاسمدة ،انواعها وتصنيفها	٣
الثاني	اسمدة النتروجين	١٤
الثالث	الاسمدة الفوسفاتية	٢٦
الرابع	الاسمدة الحاوية على البوتاسيوم	٣٦
الخامس	اسمدة الكبريت والكالسيوم والمغنيسيوم	٣٨
السادس	اسمدة العناصر المغذية الصغرى	٤٠
السابع	العناصر المغذية واستعمال المياه والتدخلات الاخرى	٥٠
الثامن	تقييم الاسمدة وخطتها	٥٥
التاسع	اساسيات ادارة المغذيات	٥٩
العاشر	اقتصاديات استعمال الاسمدة	٨٢
الحادي عشر	المشاكل البيئية المرتبطة باستعمال الاسمدة	٨٤
الثاني عشر	الاستعمال الامثل لتقانات الاسمدة الكيميائية في الزراعة العراقية	٨٨
الثالث عشر	تحليل الاسمدة (الجزء العملي)	٩٥
الرابع عشر	التقانات الحديثة ونتاجية المحاصيل	٩٨
الخامس عشر	التحديات الزراعية والفرص المتاحة	١٠٠
	مصطلحات ومفاهيم ذات علاقة بالاسمدة وتفاعلاتها بالتربة	١٠١
	المراجع	١٠٨
	الملاحق	١١٤

الفصل الاول

الاسمدة ،انواعها وتصنيفها

الأسمدة (Fertilizers(Fertilisers)

الاسمدة : هي مواد طبيعية (عضوية أو غيرعضوية) او مصنعة تضاف الى التربة

او مباشرة الى النبات من اجل ان تمد النبات بعنصر واحد أو أكثر من العناصر المغذية

الضرورية لنمو النبات.وفلسفة الإضافة تختلف، فالإضافة إما لزيادة خصوبة التربة او تعويض

نقص العناصر المغذية الجاهزة للامتصاص بوساطة جذور النبات او للمحافظة على المستوى

الموجود أصلاً أو لكي يكون هناك توازن جيد بين العناصر الغذائية المختلفة لاسيما الكبرى منها.

الدمن Manure:

فهو مصطلح كان يطلق على السماد بشكل عام الا انه في الوقت الحاضر تقتصر

التسمية على الأسمدة العضوية .

بشكل عام كان السماد العضوي(الحيواني والنباتي) هو السماد المستعمل،الا انه وبمرور

الوقت تم التحول الى استعمال الاسمدة المعدنية(غيرعضوية) الطبيعية والمصنعة مع الاستمرار في

اضافة الاسمدة العضوية لأهميتها في تحسين خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية والحيوية ،

فضلاً عن احتوائها على عدد من العناصر المغذية ولكن بنسب اقل بكثير من الاسمدة المعدنية

اذ ان الاسمدة المعدنية تحوي على نسب اعلى من العناصر المغذية مقارنةً بالأسمدة العضوية.

في السنوات الاخيرة هناك جدل حول الزراعة العضوية والمنتجات المنتجة بدون استعمال او

اضافة المواد الكيميائية ومنها الاسمدة . على الرغم من اهمية هذا الموضوع لعلاقته بموضوع

تلوث التربة والبيئة الا انه يبالغ فيه احياناً لعدم الفهم الكامل لطبيعة الاسمدة المصنعة وسلوكها في

التربة وامتصاصها بواسطة جذور النبات. والجدول 1-1 يبين بعض الفروق بين الاسمدة العضوية وغير عضوية.

جدول 1-1 بعض الفروق بين الاسمدة غير العضوية (المعدنية) و الاسمدة العضوية

الاسمدة العضوية	الاسمدة غير العضوية (المعدنية):
مزيج من بقايا نباتية وحيوانية بدرجات مختلفة من التحلل	عبارة عن مواد معدنية نقية
ذات محتوى واطئ من العناصر المغذية مع أنها تجهز عدد من هذه العناصر.	نسبياً ذات محتوى عال من العناصر المغذية
مواد عضوية يجب ان تتمعدن (تمر بعملية المعدنة) أولاً قبل ان تصبح العناصر المغذية جاهزة. ولذا فهي تحتاج الى وقت للتحلل .	العناصر المغذية تكون جاهزة بشكل مباشر وتتحلل وتحرر العناصر المغذية بشكل سريع، عدا بالنسبة للاسمدة بطيئة التحرر.
تجهز عدد من العناصر المغذية الكبرى والصغرى. الهدف الاساس من اضافتها هو لتحسين خصائص التربة الفيزيائية والذي ينعكس لاحقاً بالايجاب على نشاط احياء التربة المجهرية وجاهزية المغذيات ومن ثم نمو النبات	تجهز العناصر المغذية المحددة (عنصر او أكثر) حسب نوع السماد صرف او مركب او حسب تحليل السماد
التأثير الملحي اقل أهمية بشرط أنها نظيفة وخالية من الأملاح.	هناك احتمالية ان يكون لها تأثير ملحي عند الإضافة بمستويات عالية لاسيما للأسمدة ذات الدليل الملحي العالي مثل كلوريد البوتاسيوم عند الإضافة بتماس مع البذور او قرب البادرات (تأثير موقعي ووقتي). التأثير يكون أكثر وضوحاً في الترب غير الملحية. هذا فضلاً عن انه يحظر الاضافة رشاً لملح مثل كلوريد البوتاسيوم في ترب المناطق الجافة وشبه الجافة لتجنب حرق النياتات.
اقل عرضة للفقد بالغسل او عمليات الفقد المختلفة.	اكثر عرضة للفقد بالغسل او عمليات الفقد المختلفة.
تؤثر في خصائص التربة المختلفة لاسيما عند اضافتها بكميات عالية. ولذا تعد هذه الاسمدة من المصلحات للتربة.	عموماً لا تؤثر في خصائص التربة المختلفة عدا اضافتها للعناصر الغذائية المحددة وبعض التأثيرات في درجة تفاعل التربة والملوحة ولقسم منها فقط.

تصنيف الاسمدة : Classification of Fertilizers

قبل الدخول في هذا الموضوع لابد من التطرق الى بعض التعاريف والتسميات ذات العلاقة

بالاسمدة:

1-1 اسمدة صرفة او نقية "Pure Fertilizers":

وهذه الاسمدة تشمل الاسمدة الحاوية على عنصر غذائي واحد من العناصر المغذية الرئيسية الكبرى (النتروجين او الفسفور او البوتاسيوم) ومنها اسمدة النتروجين مثل اليوريا وكبريتات الامونيوم والامونيا واسمدة الفسفور مثل السوبرفوسفات وحامض الفسفوريك و اسمدة البوتاسيوم مثل كلوريد البوتاسيوم وكبريتات البوتاسيوم .

2-1 اسمدة مركبة "Compound Fertilizers":

وهي الاسمدة التي تحوي على عنصرين او ثلاثة من العناصر الغذائية الرئيسية الكبرى (النتروجين و الفسفور و البوتاسيوم) .ومن الامثلة على هذه الاسمدة اسمدة فوسفات الامونيوم ونترات البوتاسيوم وفوسفات البوتاسيوم والسماذ المركب NPK.

3-1 السماذ الخليط او المزيج "Mixed Fertilizer":

وهذه الاسمدة تحوي اكثر من عنصر غذائي ناتجة عن خلط عدد من الاسمدة الصرفة او المركبة وينسب محددة وثابتة.
وهناك تسميات لاتزال موجودة مثل السماذ البسيط والذي يشمل السماذ الحاوي على عنصر واحد او اكثر في حبيبة سماذية واحدة والسماذ المركب ويشمل مزج او خلط سماذين او اكثر خلطاً كيميائياً او خلط فيزيائياً.

4-1 السماذ التركيبي "Synthetic Fertilizer":




وهو سماذ ذا نوعية ممتازة ومواصفات عالية مثل اسمدة المخلبيات "Chelates" التي تستعمل مع العناصر المغذية الصغرى مثل Zn-DTPA ,Fe-EDDHA ,Fe-EDTA.

5-1 السماذ السائل "Liquid Fertilizer":

وهو نوع من الاسمدة المذابة بالماء ويشترط بلاسمدة المستخدمة لهذا الغرض ان تكون ذائبة بشكل تام بالماء وخالية من الشوائب . السماد السائل يستعمل اما رشاً بشكل مباشر على الاوراق او يضاف مع مياه الري (الري المسمد او الرسمدة (Fertigation)).

٦-١ الاسمدة ذات التأثير الحامضي او القاعدي "Acidity or Alkalinity Producing Fertilizers":

الاسمدة تكون اما ذات تأثير قاعدي او حامضي او متعادل في التربة. فسماد كبريتات الامونيوم مثلاً يكون تأثيرها حامضي واليوريا تأثيرها النهائي حامضي على الرغم من رفعها لدرجة تفاعل التربة في البداية واسمدة النترات عموماً تكون ذات تأثير متعادل الى قاعدي. والمعادلات الاتية تبين الحموضة الناتجة من اضافة بعض الاسمدة النتروجينية والكبريتية .



ومع ان التغير في درجة تفاعل التربة غير كبير احياناً بسبب القابلية التنظيمية العالية للتربة او ماتسمى بالسعة البفرية الا ان هذا التغير مهم حتى لو كان وقتي وفي منطقة المحيط الجذري (الرايزوسفير).

٧-١ السماد الحيوي "Bio Fertilizer":

السماد الذي يرتبط بالقاحات الحيوية والمستخلصات النباتية او بتعبير اخر السماد الذي يعتمد الاحياء

المجهرية مثل بكتريا الرايزوبيا والخيوط الفطرية (المايكورايزا).

٨-١ الدليل الملحي Salt Index :

الزيادة في الجهد الازموزي الناتج عن اضافة السماد الى التربة نسبة الى الجهد الازموزي الناتج من اضافة وزن

مكافئ من من نترات الصوديوم على اساس ان الدليل الملحي لنترات الصوديوم يساوي 100 .

والجدول ٢-١ يبين الدليل الملحي لبعض الاسمدة .

جدول ٢-١ الدليل الملحي لبعض الاسمدة

الدليل الملحي	التحليل (%) #	السماذ
74.4	N % ٤٦	اليوريا
٦٨,٣	N % ٢١	كبريتات الامونيوم
١٠٠,٠	N % ١٦,٥	نترات الصوديوم
١٠,٠	P % ٢٠ % ٤٦ P ₂ O ₅	السوبر فوسفات الثلاثي
١١٦,١	K % ٥٠ K ₂ O % ٦٠	كلوريد البوتاسيوم
٤٢,٦	K % ٤١,٣ K ₂ O % ٥٠	كبريتات البوتاسيوم

وهنا يجب التأكيد على ضرورة ابعاد الاسمدة ذات الدليل الملحي العالي عن البذور والبادرات اي الاضافة بكميات قليلة في هذه المرحلة من النمو والاضافة بسافة اي الاضافة بالتقويم. هذا على الرغم من ان اهمية الليل الملحي للاسمدة في التربة المتأثرة بالاملاح ليست عالية لأن ملوحة محلول التربة وملوحة ماء الري عالية واعلى من ملوحة السماذ في اغلب الاحوال.

التعبير عن محتوى الاسمدة من العناصر المغذية:

التعبير عن محتوى الاسمدة النتروجينية من النتروجين كان ولايزال N اما الاسمدة الفوسفاتية فيعبر عن المحتوى اما P او P₂O₅ وعن محتوى البوتاسيوم في الاسمدة البوتاسية اما K او K₂O والاصح هو التعبير بشكل N و P و K وفي كل الاحوال التحويلات من صيغة الى اخرى كما موضح ادناه وهذه القيم ناتجة من الاوزان الذرية والجزيئية.

$$\begin{aligned}
 N &= N \\
 \% P \times 2.29 &= \% P_2O_5 \\
 \% P_2O_5 \times 0.436 &= \% P \\
 \% K \times 1.2 &= \% K_2O \\
 \% K_2O \times 0.83 &= \% K
 \end{aligned}$$

٩ - المصلح و السماذ : Amendment & Fertilizer :

المصلح مادة تؤدي الى تغير او تحسين بعض خواص التربة الكيميائية و / او الفيزيائية وفي الوقت نفسه ممكن ان تضيف بعض العناصر المغذية للنبات وتكون مصدراً سمادياً اما السماد فهذه الرئيس اضافة العناصر المغذية للنبات وهناك الكبريت الزراعي و المخلفات العضوية التي يمكن ان تكون اسمدة ومصلحات في ذات الوقت..

تصنيف الاسمدة :

هناك منظمة عالمية تعنى بتصنيف وتسميات الاسمدة وهذه المنظمة تسمى المنظمة العالمية للتقييس "International organization of standards" وتعنى بالمواصفات الكيميائية للأسمدة والمبيدات .وهناك كتاب يصدر عن هذه المنظمة يدعى الكيمياءات الحقلية Fields Chemicals .وطبقاً للتصنيف الدولي للأسمدة تصنف الاسمدة الى:

١- الأسمدة العضوية Organic Fertilizers:-

وتشمل جميع المصادر الطبيعية الحاوية على O,N,H,C وهناك تقسيمات مختلفة ومنها :-

● تقسيم الأسمدة العضوية على أساس محتواها من العناصر الغذائية :

أسمدة النتروجين العضوية :- مثل الدم المجفف .

أسمدة الفسفور العضوية :- مثل العظام .

أسمدة النتروجين والفسفور:- مثل الدم والعظام

أسمدة النتروجين والفسفور والبوتاسيوم العضوية :- مثل سماد الدواجن .

● او التقسيم على أساس الحجم والتأثير في خواص التربة ومن هذه التقسيمات :

-الأسمدة العضوية غير الحجمية Non – Bulky Organic Fertilize :-

وهي الاسمدة ذات تأثير قليل في خواص التربة الفيزيائية ومنها الدم المجفف .

-الاسمدة العضوية الحجمية Bulky Organic Fertilizers :-

وهي الاسمدة ذات التأثير الكبير في خواص التربة الفيزيائية ومنها أسمدة الأغنام والدواجن

والكومبوسات(الاسمدة المتخمرة او دمان الحقول والحدائق).

وهناك تقسيم يقسم الاسمدة العضوية الى :- اسمدة نباتية و اسمدة حيوانية و اسمدة مخلفات المدن

والمصانع .

-محتوى الاسمدة العضوية من العناصر المغذية :

يمثل الجدول (٣-١) محتوى بعض الأسمدة او المخلفات او البقايا العضوية من العناصر

المغذية وهنا يجب التأكيد على ان المحتوى يختلف حسب طريقة تحضير السماد ونوع التربية ونوع الحيوان . . . الخ .

جدول (٣-١) محتوى بعض الأسمدة أو المخلفات العضوية من العناصر المغذية

السماذ العضوي Organic fertilizer	التحليل على أساس الوزن الجاف Analysis (dry matter) %		
	N	P	K
Blood and bone الدم و العظام	6.1	6.9	—
Dried blood الدم المجفف	12.0 - 14.0	—	—
Bone dust مسحوق العظام	3.0 - 4.0	7.0 - 8.0	—
Hoof and horn القرون و الحوافر (الأظلاف)	9.0	5.0	—
Wood ashes رماد الخشب	—	1.0	5.0
Cow manure دمن الأبقار	0.6	0.3	0.5
Sheep manure دمن الأغنام	0.9	0.3	0.9
Horse manure سماذ الإسطبل (دمنة الخيول)	0.7	0.2	0.6
Poultry manure سماذ دواجن الفرشة السمكية	1.0 - 4.0	0.8 - 1.6	0.5 - 1.5
Feathers الريش	8.8	—	—
Sewage sludge مخلفات المجاري أو الحمأة (يهتم بموضوع محتواه من الملوثات)	5.0	2.2	0.5
Sea weed دغل البحر	0.6	—	1.0
Saw dust نشارة الخشب	0.1	—	0.2
Peat البيتموس (الدمان)	1.2 - 1.5	0.1	0.2
Garden compost دمان الحديقة (الكمبوست)	2.7	2.9	0.9
Municipal compost دمان مخلفات المدن	1.0 - 2.0	0.1 - 0.2	0.3 - 1.0

و يجب الملاحظة كون التعبير عن المحتوى بشكل N , P , K وهنا يمكن التحويل الى P_2O_5 و K_2O كما ذكر آنفاً .

○ الدم الجفـف Dried Blood :

غالباً يتم جمعه من مجازر الحيوانات لاسيما مجازر الابقار .ويكون هذا السماذ غني بالنتروجين (جدول

١-٣) الى درجة ممكن ان يحدث حرق للتبئات اذا لم يضاف بشكل جيد.ان هذا السماذ من الاسمدة بطيئة التحرر

ويجب ان يخلط بالتربة بشكل جيد وكمية الاضافة تكون بحدود ٦٠٠-١٠٠٠ كغم ه^{-١} ويعد من الاسمدة غالية الثمن.

○ مسحوق القرون والحوافر Hoof & Horn meal :

يصنع من قرون وحوافر الابقار وهو سماد بطيء التحلل ويبقى لمدة اطول مقارنةً بالدم المجفف. يحوي بشكل

رئيس كمية من النتروجين وقليل من الفسفور (جدول ١-٣). وهناك سماد مصنع من القرون والحوافر ومدعم بالسماد

المعدني ويعرف تجارياً باسم كيراتين keratin .

○ مسحوق السمك Fish meal :

وهو اما يباع كسماد عضوي لوحده او تضاف له عناصر معدنية وهو مصدر جيد للنتروجين والفسفور .

○ الخشب الرماد Wood & Ashes :

تجهز البوتاسيوم بشكل رئيس (جدول ١-٣) وهو من الاسمدة ذات التأثير القاعدي لذا لا تفضل اضافته

للترب الكلسية وللنباتات المحبة للحموضة.

الاسمدة العضوية الحجمية :

هذه الاسمدة اكثر فائدة في تحسين الخصائص الفيزيائية للتربة.

● الدمن الحيواني Animal manure :

يعد من المصادر الجيدة للعناصر المغذية والدبال ويعد من محسنات التربة الثمينة ، تختلف محتويات

هذا السماد باختلاف الحيوان (جدول ١-٣) وباختلاف عمر الحيوان وفعالية الحيوان ونوع الغذاء (العليقة) المقدمة

له وعلى طريقة خزن السماد. النتروجين والبوتاسيوم تتواجد في الجزء السائل (البول او اليوريا) بينما الفسفور يتواجد

في الجزء الصلب (الروث او feces). ويشكل عام يعد الدمن الحيواني مصدراً جيداً للدبال ومصلحاً جيداً لمختلف

الترب (عبد الرسول ، ٢٠٠٧)

● مخلفات المجاري Swage Sludge :

تحتوي مخلفات بشرية ومخلفات مصانع. تحتوي هذه المخلفات يختلف من مدينة لأخرى ومن يوم الى

يوم (جدول ٢-٣). هذه المخلفات يجب ان تعمل في محطات التنقية الخاصة بفضلات المجارياد يتم ازالة الكثير من

العناصر الثقيلة وتعقم من الامراض. وفي العراق هناك محطة تنقية في الزعفرانية لهذا الغرض. والقسم الصلب يستعمل

سماداً اما الجزء السائل فيعاد جزء منه الى النهر. ومع هذا تحتوي مخلفات المجاري على نسب من العناصر الثقيلة

والسامة ومنها الكاديوم الذي له تأثيرات سلبية في صحة الانسان والحيوان اذا وجد بالتربة ودخل السلسلة الغذائية بعد امتصاصه بوساطة جذور النباتات. وبشكل عام المخاطر الناجمة عن العناصر الثقيلة تكون اكبر في الترب الحامضية مقارنة بالترب الكلسية او القاعدية وذلك للقابلية العالية للترب القاعدية في حجز هذه الايونات وجعلها غير جاهزة للامتصاص بوساطة جذور النباتات. وقد اكدت دراسات عدة في هذا المجال ان النباتات المزروعة في الترب القاعدية لم تمتص الكاديوم على الرغم من وجوده في التربة وحيثاً اذا تم الامتصاص يبقى الايون في الجذور. ومع هذا هناك مستويات وحدود لمستوى الكاديوم المسموح به في المخلفات التي تضاف للتربة وهناك ايضاً مستوى تراكمي مسموح به ويجب عدم تجاوزه. (حمزة، ٢٠٠٥، Havlen et al, 2005 وبريسم ٢٠٠٦). المهم هو الحذر عند الاضافة لمخلفات المجاري غير المعاملة وحتى المعاملة عند الاضافة لمحاصيل الخضر البستانية التي تؤكل طازجة.

• كومبوست الحديقة Garden Compost:

وهو عبارة عن مخلفات نباتية تم تحليلها بوساطة الاحياء المجهرية للتربة وتحولت الى سماد عضوي متحلل. وهناك تقانات مختلفة للتخمير او التحلل ومن ابسطها عمل حفرة في الحديقة ووضع كافة الاوراق وقلف الاشجار بشكل طبقات وازضافة الرطوبة وكميات قليلة من العناصر المغذية ((النتروجين والفسفور والجبس لتسريع عملية التحلل لأن هذه العناصر المغذية (النتروجين والفسفور والكبريت والكالسيوم) اساسية لسرعة تكاثر الاحياء المحللة لتلك المخلفات ((وتقليل الكومة بين مدة واخرى . يكون سمك كل طبقة بحدود ١٥ سم والافضل ان تتخلل طبقات الاوراق طبقة من قلف الاخشاب لتسهيل التهوية كما تضاف طبقة من تربة جيدة خالية من الاملاح على السطح مصدراً للحاء المجهرية وتضاف لكل طبقة من الطبقات حوالي ١٠٠ غم من السوبر فوسفات لكل متر مربع و ٢٠٠ غم من كبريتات الامونيوم او مخلفات الدواجن بحدود ٢ كغم .. وبشكل عام ممكن الحصول على الكومبوست بعد مدة ٢-٣ شهراً اعتماداً على الموسم من السنة. وهنا يجب التأكد من انتهاء التحلل من خلال توقف انبعاث الحرارة ودكائة اللون والرائحة المقبولة التي تشبه رائحة التربة المبتلة الى حد ما (كو، ١٩٩٣).

• البتموس Peat Moss :

وهو نوع من الاسمدة العضوية المصنعة والتي يعد مثالياً في ترب السنادين او الالصص ولتنمية الشتلات وتسمى احياناً jv7 وهناك مواصفات يجب توافرها بالبتموس والمواصفات العراقية هي: المادة العضوية ٥٠% و النتروجين ٦,٥% و الفسفور ٠,٥% و البوتاسيوم ٠,٥% والملوحة ٤ ديسيمنز م - ١ ودرجة التفاعل pH بحدود ٥,٥-٦,٩ والرمل ٢٥% والماء ٢٥%. (احمد ، ١٩٩٦).

جدول ٢-٣ بعض الصفات الكيميائية لمخلفات مجاري بغداد - الرستمية

العنصر	التركيز الكلي (مايكروغرام.غم ⁻¹)	المستخلص بالDTPA (مايكروغرام.غم ⁻¹)
الكروم	ضئيل	ضئيل
الكالسيوم	١٠,٩٥	٠,٢١
النكل	١٤٤,٢٥	٠,٤٦
الرصاص	٩٤٥,٨٥	٩٠,٤٤
الكوبلت	-	٠,٣٣٦
الزنك	١٢٣٢,٦٥	٣١٢,٩٦
النحاس	٤٢٣,٧٥	٩,٥٠٢
المنغنيز	٤٥٥,٦٥	٤٢,٨١
الحديد	٢٠٢٥٠٠,٠٠	٢١١,٥٨

الصفة	الوحدات	القيمة
CEC	ملي مكافئ/ ١٠٠ غم مخلفات	٣٠,٧٠
N الكلي	%	١,٢٠
P الكلي		١,٥٥
K الكلي		٠,٦٠
NH4-N	(مايكروغرام.غم ⁻¹)	١٤٩٨,٠٠
NO3-N		١٤١,٧٥
OM	%	٢٤,٠٠
الكلس	%	١٦,٥٥
الجبس	%	٣,١٧
الكبريتات الذائبة	ملي مكافئ لتر ⁻¹	٤٠,٣٠
البكربونات		٦,٦٠
الكربونات الذائبة		ضئيل
الكلورايد الذائب		١٧,٣
البوتاسيوم الذائب		٠,٧٣
الصوديوم الذائب		١٧,٧٦
المغنيسيوم الذائب		٢٧,٥٠
الكالسيوم الذائب		١٦,٧٠
اللايصلية الكهربائية EC	ملي موز / سم	٣,٨٢
درجة التفاعل pH	-	٦,٧٢

الوحدات حسب ما جاءت بالمصدر وللتحويل لاحظ الملحق (١)

عن عزام حمودي خلف ١٩٨٦ رسالة ماجستير كلية الزراعة بغداد.

٢ - الاسمدة الكيميائية Chemical fertilizers :

تسمى الاسمدة غير العضوية او المعدنية او الصناعية وتكون فيها الاسمدة على هيئة املاح غير عضوية

وتشمل هذه الاسمدة :

• اسمدة النتروجين الصرفة :

اسمدة تحوي على النتروجين بكمية محددة ومعلنة وقد تحوي شوائب اقل من ١ % ومن الامثلة على هذه الاسمدة نترات الامونيوم ونترات الكالسيوم ونترات الصوديوم وكلوريد الامونيوم .

• اسمدة الفسفور الصرفة :

اسمدة تحوي على الفسفور بكمية محددة ومعلنة وقد تحوي شوائب اقل من ١ % ومن الامثلة على هذه الاسمدة حامض الفسفوريك والسوبر فوسفات الثلاثي والاحادي.

• اسمدة البوتاسيوم الصرفة :

اسمدة تحوي على البوتاسيوم بكمية محددة ومعلنة وقد تحوي شوائب اقل من ١ % ومن الامثلة على هذه الاسمدة كلوريد البوتاسيوم وكبريتات البوتاسيوم .

• اسمدة النتروجين و الفسفور المركبة :

اسمدة تحوي على النتروجين و الفسفور ولا تحوي على البوتاسيوم مثل فوسفات احادي الامونيوم وفوسفات ثنائي الامونيوم وفوسفات اليوريا.

• اسمدة النتروجين و البوتاسيوم المركبة :

اسمدة تحوي على النتروجين و البوتاسيوم مثل نترات البوتاسيوم.

• اسمدة الفسفور و البوتاسيوم المركبة :

اسمدة تحوي على الفسفور و البوتاسيوم مثل فوسفات احادي البوتاسيوم و فوسفات ثنائي البوتاسيوم .

• اسمدة النتروجين و الفسفور و البوتاسيوم المركبة :

مثل سماد K-P-N.

• اسمدة الكالسيوم او المغنيسيوم او الكبريت :

وهي اسمدة تحوي على واحد او اكثر من هذه العناصر المغذية للنبات ولا تحوي على النتروجين او البوتاسيوم او الفسفور مثل كبريتات الكالسيوم او كبريتات المغنيسيوم او الكبريت .

• اسمدة العناصر المغذية الصغرى للنبات :



وهي الاسمدة التي تحوي على العناصر المغذية الصغرى للنبات مثل اسمدة كبريتات الحديد او كبريتات الزنك او كبريتات المنغنيز او الاسمدة التركيبية اوالمخلبية .

Nitrogen Fertilizers

في البداية لابد من التطرق الى بعض من تحولات النتروجين في التربة وبعض المفاهيم ذات العلاقة.

النتروجين في التربة يتواجد بصورة رئيسة على شكل نتروجين عضوي (90-95 %) والمتبقي يكون بشكل غير عضوي (معدني). النبات لا يستفيد من النتروجين العضوي الى بعد تحوله الى المعدني بعملية تسمى المعدنة. جزء بسيط من النتروجين العضوي تتم معدنته سنوياً ونسبة 1-5 % من النتروجين العضوي الموجود.

تحول النتروجين من الشكل العضوي الى الاشكال المعدنية او بتعبير اخر الى الاشكال الجاهزة للإمتصاص من النبات وتشمل على عدد من الخطوات كما يأتي:



وتشارك في هذه العمليات عدد كبير من الأحياء المجهرية المتواجدة في التربة والتي تتطلب ظروف جيدة ومغذيات للقيام بعملها.

الامونيوم الناتج من هذه العملية يتعرض الى:

- يمكن ان يتحول الى النترت NO_2^{-1} والنترات NO_3^{-1} بعملية تسمى النترجة Nitrification
- يمتص بشكل مباشر من النبات Uptake
- يثبت في أجسام الأحياء المتعددة التغذية بعملية تسمى التثبيت Immobilization


- يثبت داخل طبقات معادن الطين بعملية تسمى تثبيت الامونيوم Fixation
 - يمتز على سطوح الغرويات
 - يتحول الامونيوم إلى آمونيا بعملية تسمى التطاير Volatilization
- تحولات النروجين في التربة تتأثر بالمحتوى الرطوبي والحرارة للتربة وعوامل أخرى لأنها عمليات كيموحيوية تتم بوساطة الأحياء المجهرية.

النترجة Nitrification

أكسدة الامونيوم الى النترت والنترات وكما يأتي:



نيتروزوموناس

Nitrosomonas




احياء ذاتية التغذية

نيتروباكتير Nirtobacter



النيتروزوموناس والنيتروباكتير بكتريا ذاتية التغذية تحصل على طاقتها من اكسدة النتروجين وتحصل على الكربون من ثنائي اوكسيد الكربون. وهي بكتريا هوائية اجارياً ، لذا تتطلب العملية توافر مستوى جيد من الاوكسجين. وباختصار فان عملية المعدنة عبارة عن عمليتي النشدة والنترجة



غسل النترات Leaching :


النترات ذائبة بالماء ولا تمسك من قبل مكونات التربة وهي عالية الحركة في التربة ولذا فهي عرضة للفقد بالغسل تحت المناخات الرطبة وغزارة هطول الأمطار والزراعة المروية لاسيما عندما تكون ظروف التربة الفيزيائية تسمح بذلك. هذا الفقد مهم من الناحية الاقتصادية والبيئية ويجب السيطرة عليه قدر الإمكان. وللتقليل من هذا الفقد يمكن :

- استخدام أسمدة نيتروجينية بطيئة التحرر مثل اليوريا المغلفة بالكبريت
- او استخدام مثبطات النترجة (النيتروبايرين (البيرميدين) او ما يسمى تجارياً (حامي او حافظ النتروجين (N-Serve)
- او الإضافات المتكررة للنتروجين (تجزئة الإضافة الى دفعات) هو ما يسمى بإضافة السماد بشكل يتناسب مع المتطلبات.

فقد النتروجين بشكل غازات:



التطاير Volatilization:

عملية تحول الامونيوم الى امونيا من خلال الاتي:



العامل الرئيس المؤثر هنا هو درجة تفاعل التربة ال pH والعملية تحدث في الترب القاعدية والترب الكلسية (او بشكل عام عندما يكون pH التربة اعلى من 7.5 ومن العوامل الاخرى المؤثرة درجة الحرارة و الحراثة والغطاء الخصري والرطوبة.

ومن اهم العمليات للتقليل من هذا الفقد هو الاضافة الموضعية للسماد النتروجيني أي التلقيح والري بعد الاضافة مباشرة ومحاولة استعمال الاسمدة المولدة للحموضة قدر الامكان واستعمال مثبطات اليوريز .ومن الامثلة على التطاير:



عكس النتريجة Denitrification:

عملية اختزال النترات او تحول النترات من الشكل الذائب بالماء الى غازات النتروجين تحت ظروف لاهوائية

وبمساعدة بكتريا لاهوائية اجبارية هي Denitrifying bacteria ومنها Pseudomonas



وهذه العملية مهمة من الناحية البيئية والاقتصادية لأن النتروجين المفقود بشكل غازات يؤثر في طبقة الاوزون (O_3).

تثبيت النتروجين الجوي Nitrogen Fixation:

النتروجين الجوي لا تستفيد منه النباتات إلا اما من خلال التثبيت من خلال البرق (كسر الاصرة الثلاثية) او

التثبيت من قبل الاحياء المجهرية. والتثبيت من قبل الاحياء المجهرية يتم اما بشكل تعايشي او حر.

التثبيت التعايشي للنتروجين الجوي: symbiotic N fixation:

وهذا التثبيت يحدث نتيجة عملية تعاونية بين الاحياء المجهرية والمحاصيل البقولية. وتتم العملية بعد مهاجمة نوع من البكتريا تسمى رايزوبيا لجذور البقوليات وتكوين مايسمى بالعقدة الجذرية وهذه البكتريا تحول النتروجين الجوي الى امونيوم في داخل العقدة الجذرية وهنا يحدث عملية تعايش او تبادل منفعة بين البقول والبكتريا. وهناك بكتريا متخصصة لكل مصول بقولي .البكتريا تقوم بالتثبيت بأستعمال انزيم النتروجيناز و ال ATP وهذه الطاقة مهمة لعملية التثبيت. ومن العوامل المهمة والمؤثرة في عملية التثبيت ال pH ومستوى العناصر المغذية وهنا المغنيسيوم والفسفور والمولبديوم والكوبالت والحديد والبورون والنحاس مهمة للعملية، مع ان كافة العناصر المغذية مهمة بدون استثناء. وعملية التثبيت هذة تجعل من محاصيل البقول مهمة جداً ويجب ان تتضمن في الدورات الزراعية للمحافظة على خصوبة التربة وتقليل التلوث البيئي الناجم عن اضافة الاسمدة المعدنية. وهذا من المواضيع المهمة التي تؤكد عليه منظمة الغذاء والزراعة الدولية FAO.

هذا مع العلم ان معظم انواع الرايزوبيا متوفرة في الترب والبيئة العراقية وفي حالة عدم توافرها يجب استعمال اللقاح المناسب الذي يجب ان يضاف كل ثلاث سنوات كما هو الحال مع بكتريا الرايزوبيا المتخصصة على فول الصويا (عبد الرضا ، ١٩٩٧ و العارضي ، ١٩٩٧ و فتاح ، ١٩٩٧ و ابو الكلال ، ٢٠٠٠) والجدول ١-٢ يبين الكميات من النتروجين التي من الممكن ان تثبت من قبل هذه الاحياء وهذه الكميات تختلف حسب المناخات المختلفة وهنا للمناطق المعتدلة:

جدول ١-٢ كميات النتروجين التي من الممكن ان تثبت من قبل هذه الاحياء نتيجة زراعة محاصيل مختلفة

كمية النتروجين المثبتة كغم هكتار ^{-١} سنة ^{-١}		المحصول البقولي
المدى	المثالي	
360-61	240	الجب
97-24	48	الفاصولياء
121-24	61	الحمص
360-61	182	البرسيم
157-48	73	العفس
240-24	97	فستق الحقل
218-36	85	البزاليا
315-48	121	فول الصويا

مصادر النتروجين السمادية:

العضوية:

وتشمل مخلفات الاغنام والخيول والابقار والمجازر ومصانع الاغذية وبقايا النباتات في الحقل

والاسمدة الخضراء.

الاسمدة النتروجينية الطبيعية:

املاح نترات الصوديوم والكالسيوم والغنيسيوم.


الاسمدة الصناعية:

بشكل عام يمكن تقسيم الاسمدة النتروجينية الى اسمدة امونياكية او حاوية على الامونيوم و

اسمدة نتراتية او حاوية على النترات. والجدول ٢-٢ يبين بعض الاسمدة النتروجينية شائعة الاستعمال.

تعد الامونيا الحجر الاساس لمعظم الاسمدة النتروجينية المصنعة او المشتقة كيميائياً. ان معظم الامونيا تنتج من تفاعل غاز النتروجين وغاز الهيدروجين وكما يأتي :

عوامل مساعدة



500-1200 درجة مئوية و 500 اتموسفير

النتروجين يحصل عليه من امرار الهواء الجوي في فرن التسخين والهيدروجين بالاساس طبيعي

وجزء منه من غازات الفرن الغنية بالميثان وغاز الميثان يحوي 50 % هيدروجين. غازات النتروجين




والهيدروجين النقية (بنسبة حجم نتروجين الى ثلاث حجوم هيدروجين) تضغط بالتدريج تحت ضغط عالي

وتوضع في المرمدة بوجود المادة المساعدة. الحرارة المستعملة من 500 - 1200 درجة مئوية والضغط

بحدود ٥٠٠ ضغط جوي (٥٠٠٠٠ كيلو باسكال) وبوجود الحديد عاملاً مساعداً.

الامونيا المصنعة تستخدم في انتاج املاح الامونيوم وحامض النتريك. حامض النتريك الذي يعد

الاساس في صناعة اسمدة النترات يصنع من اكسدة الامونيا مع الاوكسجين وكما في التفاعلات الاتية:



الامونيا غير المائية: Anhydrous Ammonia

وهي اسمدة عالية المحتوى من النتروجين (82 % N) وتعد من اكثر الاسمدة استخداماً في الدول

المتقدمة لاسيما في اميركا الا انها تحتاج الى معدات خاصة لاضافتها لانها بشكل غاز وتفقد مباشرة اذا

ماضيفت الى سطح التربة. لذا الطريقة السليمة لإضافتها هي الحقن تحت سطح التربة بمسافة 7.5-20

سم وإضافة الماء بعد ذلك للتقليل من تطايرها. وهذه الإضافة تحتاج الى حاقيات خاصة والى خبرة في

الإضافة، هذا فضلاً عن ان عملية نقل الامونيا غير المائية يتطلب عربات حوضية خاصة لنقل الامونيا

تحت ضغط وتبريد يصل الى ٣٣ درجة تحت الصفر. ولهذا فأن استعمال هذه الاسمدة محدود او شبه

معدوم في الدول النامية. كما يشترط ان تؤخذ الاحتياطات المطلوبة اثناء عملية الاضافة ولاسيما توفير معدات الوقاية من قفازات ونظارات ومياه.

الامونيا المائية (المسيلة): Aqua Ammonia:

يتم تحضيرها من ادخال غاز الامونيا بقوة الى الماء وهي اسهل بالنقل والاضافة الا انها تضاف حقناً لعمق 5-10 سم. تحوي هذه الامونيا نتروجين بحدود ٢٥-٢٩ % . وتستعمل للاضافات المباشرة او لانتاج اسمدة سائلة اخرى.

جدول ٢-٢ يبين بعض الاسمدة النتروجينية شائعة الاستعمال

%										الصيغة الكيميائية	المصدر
الحالة الفيزيائية	التأثير الحامضي	Na	Cl	S	Mg	Ca	P	K	N		
غاز	-1.0						-		82	NH ₃	الامونيا غير المائية anhydrous ammonia
سائل	-1.0						-		25-20	NH ₃	الامونيا المائية aqua ammonia
صلب	-3.0			24		٠,٣	-		21	(NH ₄) ₂ SO ₄	كبريتات الامونيوم Ammonium sulfate
صلب	+1.0	٢٧	٠,٦	٠,١	٠,١	٠,١	-	٠,٢	١٦	NaNO ₃	نترات الصوديوم Sodium nitrate
صلب	-1.0		66				-		25	NH ₄ Cl	كلوريد الامونيوم Ammonium chloride
صلب	-1.0						-		46	CO(NH ₂) ₂	اليوريا urea
صلب	-2.0			-٧ ١٠			-		-٣٥ ٤٠	CO(NH ₂) ₂ + S	اليوريا المغلفة بالكبريت Sulfur coated urea
صلب	-	-	-	-	-	-	-	-	-٣٣ ٣٤	NH ₄ NO ₃	نترات الامونيوم Ammonium nitrate
صلب	+1.0			١,٥	١٩		-		15	Ca(NO ₃) ₂	نترات الكالسيوم Calcium nitrate
صلب									-٣٠ ٤٠	CO(NH ₂) ₂ + NH ₄ SO ₄	سلفات اليوريا Urea sulfate
سائل									-٢٨ ٣٢	CO(NH ₂) ₂ + NH ₄ NO ₃	يوريا نترات الامونيوم Urea ammonium nitrate

محاليل النتروجين :Nitrogen Solutions

وهي محاليل محضرة بدون ضغط ومن اكثر الاسمدة النتروجينية السائلة انتشاراً ومن اهم

محاسنها :


- اسهل وآمن في النقل والتوزيع
- ذات قابلية جيدة للخلط مع الاسمدة الاخرى ومع المبيدات
- كلف انتاجها اقل من الاسمدة الصلبة .

وعموماً تنتج هذه الاسمدة من اليوريا ونترات الامونيوم والماء وتعرف Urea Ammonium Nitrate (UAN) .


اليوريا :Urea

من اهم الاسمدة النتروجينية وتحتوي (46 % N) ولذا تعد الاعلى في المحتوى من النتروجين بين الاسمدة النتروجينية الصلبة.

تحضراليوريا من الامونيا او النتروجين الجوي وثنائي اوكسيد الكربون كما يأتي





وهي ذات تفاعل قاعدي في البداية الا انها في النهاية ذات تأثير حامضي بعد حدوث عملية النترجة وتحول الامونيوم الى النترات. وتعد اليوريا من الاسمدة المفضلة لدى المزارعين واثبتت نجاحها وتفوقها في ترب العراق حتى على بعض الاسمدة المنتجة للحموضة مثل كبريتات الامونيوم (فتح الله ١٩٧٨). بعد اضافة اليوريا الى التربة تتحول اليوريا الى الامونيوم بمساعدة انزيم اليوريز (وهو انزيم موجود في معظم التربة ولا توجد حاجة لإضافته)، لأن اليوريا بأصل سماء عضوي الا انها مصنعة و بعد التحلل تسلك اليوريا سلوك الامونيوم .اليوريا من الاسمدة المعرضة للفقد بالتطاير وللتنقليل من هذا الفقد تضاف اليوريا بشكل حزم(تلقيم) ويضاف الماء(الري) بعد التسميد .كما يمكن تقليل الفقد باستخدام مثبطات اليوريز الذي يؤخر من تحلل اليوريا ويقلل من التطاير.وهنا الجدوى الاقتصادية يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.وهناك مادة سامة تسمى البيوريت biuret تتكون مع اليوريا اثناء التصنيع والخزن غير الجيد وارتفاع درجات الحرارة (كما في المعادلة الاتية) وهذه المادة يجب ان لا تتجاوز نسبتها 1 % في اليوريا الا ان نسب بحدود ١,٥ % مقبولة عالمياً لليوريا التي تضاف الى التربة وبحدود ٠,٢٥ % لليوريا التي تضاف رشاً على الجزء الخضري لاسيما للمحاصيل الحساسة..وتعد صناعة اليوريا في العراق متطورة وهناك مصنع في البصرة ومصنع في بيجي وذات مواصفات ممتازة.وتصنع اليوريا في العراق وفق المواصفات العالمية وينسب بيوريت لانتجاوز ١ % . اليوريا تمتص الرطوبة من الجو ويجب ان تعبأ وتقل بأكياس خاصة مانعة للرطوبة.





سلوك اليوريا في التربة:

عند اضافة اليوريا للتربة تتحلل مائياً كما يأتي:

انزيم اليوريز



Or




ودرجة تفاعل التربة (pH) هي المسيطرة والمحددة للتحويل من NH_4 الى NH_3 وبالعكس. التحلل المائي يتسارع في الترب الدافئة والرطبة والتحول الى الامونيوم يتم بحدود ٣-٤ يوماً. انزيم اليوريز متوافر في معظم الترب وهناك العديد من احياء التربة المجهرية التي تفرز اليوريز. ولذا يزداد اليوريز مع زيادة نشاط الاحياء المجهرية والمحتوى من المادة العضوية. كذلك وجود النباتات الطرية ينتج كمية وافرة من اليوريز. وعموماً نشاط اليوريز يكون على اقصاه في منطقة المحيط الجذري (الرايزوسفير). عند ارتفاع درجة تفاعل الوسط (pH) لاسيما اعلى من ٧,٥ فان تثبيطاً وقتياً ممكن ان يحدث لليوريا ناتج عن الامونيا الحرة المتواجدة احياناً تحت هكذا ظروف وهذا ممكن ان يؤدي الى تثبيط وقتي لعملية تحلل اليوريا. بشكل عام تاثير اليوريا يكون قاعدي في البداية الا انه وبمرور الوقت وحدث عملية النترجة يكون التأثير حامضي اي التأثير النهائي لاضافة اليوريا للتربة هو حامضي.

ادارة سماد اليوريا:


ادارة جيدة مطلوبة للتقليل من طاقة فقد الامونيا وهناك عدد من الوسائل منها:

- يفضل وضع اليوريا بمسافة عن البذور كي لا يكون هناك تأثير مباشر للامونيا المتحرره في انبات البذور والمسافة هنا بحدود ٢,٥ سم. كما ان كمية اليوريا المضافة قرب البذور يجب ان لا تتجاوز ١١ كغم للهكتار لاسيما في الترب الكلسية. ومع هذا يمكن زيادة كمية الاضافة عند توافر ظروف الرطوبة المناسبة.
- خلط اليوريا مع التربة السطحية وازافة الماء او الري بعد الاضافة مباشرة يقلل من الفقد بالتطاير.

كبريتات الامونيوم (سلفات الامونيوم): Ammonium Sulfate




سماد يحوي ٢٠,٥-٢١ % نيتروجين وينتج من معادلة حامض الكبريتيك مع الامونيا كما في المعادلة الاتية :



وتفصل بالطرد المركزي وتجفف وحيثا يمكن تعويض حامض الكبريتيك بالجبس. وهو من الاسمدة المولدة للحموضة وقليل التعرض للفقد بالتطاير. وهذا السماد له صفات فيزيائية جيدة اذ انه لا يتكتل في الخزن ويكمن استعمال الباذرة المسمدة بكفاءة في اضافته لا سيما وان امتصاصه للرطوبة واطى. تفاعل كبريتات الامونيوم في التربة :


الاكسدة البايولوجية:



هذه الحوامض تتعادل في التربة بدخولها بتفاعلات مع البيكاربونات في محلول التربة والايونات الموجبة في معقد الامتزاز والتي تنتهي بانخفاض pH التربة. وعموماً النباتات تأخذ الامونيوم بكميات اكبر واسرع من الايونات السالبة ومن ثم تزداد الحامضية.


كلوريد الامونيوم Ammonium Chloride:

يحيوي ٢٤-٢٥ % N وهو ناتج ثانوي لصناعة الصودا :



سماد ذائب بالماء وله صفات خزنية جيدة ولا يتكتل بالخزن. له تأثير فسيولوجي حامضي ويحيوي على ٦٦,٦ % كلور. احتواءه على الكلورايد يقلل من قيمته السمادية لاسيما للببطا والتبغ والاعناب اذ يؤثر سلباً في نوعيتها. وعموماً يجب عدم اضافته للمحاصيل الحساسة للكلورايد ويفضل ان يضاف بمدة كافية قبل الزراعة كي يغسل الكلورايد من منطقة الجذور. مع هذا لبعض الترب ولبعض المحاصيل جودة هذا السماد لاتقل عن كبريتات الامونيوم . الاسمدة الحاوية على النترات:

نترات الامونيوم Ammonium Nitrate



سماد سهل الذوبان بالماء وجاهزية عالية للنبات وهو ملائم لمعظم المحاصيل.

نترات الكالسيوم Calcium Nitrate:

ينتج هذا السماد من معادلة ٤٠-٤٨ % محامض نترات مع كاربونات الكالسيوم





وهو سماد جيد الا انه ذا تأثير متعادل الى قاعدي. وبشكل عام اسمدة النترات وعلى الرغم من

كونها اسمدة جيدة المواصفات الا ان هذا السماد يمتص الرطوبة بدرجة عالية ولذا يجب ان يحفظ في اكياس لا تسمح للماء بالدخول ومدعمة بمواد خاصة. ولتقليل امتصاصه للرطوبة يخلط مع مواد كارهة للماء وعادةً يمزج اثناء التصنيع مع نترات الامونيوم. نسبة النتروجين الواطئة (١٤,٨٦ % N) جعلته غير اقتصادي ومكلف بالنقل .

نترات الصوديوم Sodium Nitrate :

يطلق عليه ملح بيتر ويحيوي ١٥-١٦ % نتروجين و ٢٦ % صوديوم ويصنع كما في

المعادلات الاتية :



نترات الصوديوم يمتص الرطوبة بشكل كبير وتكتل اثناء الخزن. عند خزنه بشكل جيد في جو

جاف وظروف ملائمة يبقى بشكل محبب وسهل الاضافة للتربة.

تفاعل نترات الصوديوم والكالسيوم في التربة :

بعد الاضافة مباشرة تذوب هذه الاسمدة بسهولة وسرعة . النترات تبقى بشكل متحرك ولا تتعرض

الى اي امتصاص كيميائي او فيزيوكيميائي او بتعبير اخر لا تمتز بالتربة ولذا تكون معرضة للفقدان بالغسل لاسيما تحت ظروف المناطق الممطرة والاستوائية او الري الثقيل في المناطق المروية. وهنا تأتي اهمية وقت اضافة السماد وتجزئة اضافته.

اسمدة نترات الصوديوم والكالسيوم اسمدة قاعدية من الناحية الفسيولوجية لأن النبات يمتص

النترات بكميات اكبر من الكالسيوم والصوديوم ولذا تبقى هذه الايونات بالتربة وتزيد من قاعديتها .

البنجر السكري والمحاصيل الجذرية عموماً تستجيب لاضافة نترات الصوديوم لحاجتها للصوديوم والتأثير هنا في كمية ونوعية الانتاج. كما ان نترات الكالسيوم مهمة في الترب الحامضية. ومع هذا نترات الصوديوم غير مفضلة في الترب الملحية والصودية .

وبشكل عام اسمدة النترات وعلى الرغم من كونها اسمدة جيدة المواصفات الا انها محدودة

الاستعمال ومحرم استعمال في بعض الدول لأن النترات تدخل في صناعة البارود (الأسلحة) وهناك

متطلبات خاصة للنقل والخزن خوفاً من الانفجار. كما ان هذه الاسمدة تمتص الرطوبة بدرجة عالية ولذا يجب ان تحفظ في اكياس لا تسمح للماء بالدخول ومدعمة بمواد خاصة.

مركبات النتروجين بطيئة التحرر (او بطيئة الجاهزية):

وهي مركبات واطئة الذوبان بالماء ويجب ان تمر بتحلل كيميائي او حيوي لكي يتحرر النتروجين للنبات. والهدف من تصنيع هذه الاسمدة هو لزيادة كفاءة استعمال الاسمدة النتروجينية والتي يفقد منها الكثير من خلال التطاير وعكس الترجة والغسل. ومن المواد المستعملة للتقليل من فقدان النتروجين او بتعبير اخر السيطرة على تحرره هي مثبتات النتجة ومثبطات اليوريز او استخدام مركبات واطئة التحلل بالماء.

١. مثبتات النتجة واليوريز:

مثبطات النتجة Nitrification Inhibitors: وهي مواد ذات تأثير سمي او تثبيطي لبكتريا النتجة وبالتالي تعيق عملية النتجة لمدة معينة وتقلل من تحول الامونيوم الى النترات وبالتالي تقلل من الفقد بصيغة النترات. ومن اهم شروط اختيار المثبط ان يكون تأثيره نوعي في احياء النتجة فقط وكلفته الاقتصادية مناسبة. ومن اهم مثبتات النتجة ما يعرف بحافظ النتروجين N serve او النتروبايرين والنتروبيريميدين. وهذه المركبات تنتج من قبل شركة اميركية تدعى Dow company وهناك منتج ياباني ايضاً (Ali,1983 والشماع ١٩٩٧).

٣- مثبتات اليوريز Urease inhibitors:

من هذه المثبطات NBPT و Ammonium Thiosulfate (السالم ١٩٩٧).

٣- مركبات واطئة التحلل بالماء low Water Soluble Compounds :

ومنها اليوريا المغلفة بالكبريت Sulfur Coated Urea(SCU) يوريا مغلفة بطبقة من الكبريت تحوي ٢٢-٣٨ % N. وهي من الاسمدة التي اثبتت كفاءتها لاسيما عندما يكون التغليف جيداً ويمكن ان تعد سماداً نتروجينياً وكبريتياً اذ انها تحوي على ١٢-٢٢ % كبريت . (الحلي ٢٠٠٧ و العابدي واخرون ٢٠٠٧). وهناك استعمال لمواد عضوية ومعدنات للتقليل من فقدان النتروجين.

وهناك معادلة يمكن من خلالها حساب معامل الفعالية لهذه الاسمدة وكما يأتي:

$$AI = \frac{\% CWIN - \% HWIN}{\% CWIN}$$

حيث ان AI: دليل الفعالية

CWIN: الجزء غير الذائب بالماء البارد

HWIN : الجزء غير الذائب بالماء الحار

تأثيرات عامة للاسمدة النتروجينية ممكن ان تشمل :

- تغيرات محتملة في درجة تفاعل التربة
- زيادة الفعالية الحيوية
- تأثيرات ملحية عند الاضافة بمستويات عالية (لاسيما عند اضافة كلوريد البوتاسيوم وفي الترب غير الملحية).
- بعض التأثيرات السمية للامونيا الناتجة من بعض الاسمدة الامونياكية لاسيما التأثير في البادرات.

اسئلة عامة:

- ماهو تأثير الاسمدة النتروجينية في درجة تفاعل التربة واي من الاسمدة الافضل في هذا المجال ؟
- عدد ثلاث من الاسمدة النتروجينية الصرفة مع الصيغة الكيميائية للسماد ونسبة النتروجين.
- ماهي الاسمدة بطيئة التحرر وما اهميتها ؟

لفصل الثالث

الاسمدة الفوسفاتية

Phosphate Fertilizers

في البداية لابد من التطرق الى بعض المفاهيم ذات العلاقة بالفسفور في التربة والجاهزية.

اقسام فسفور التربة من حيث الجاهزية للنباتات هي:

• الفسفور الذائب Soluble Phosphorus:

وهو جاهز بشكل مباشر الا ان تركيزه قليل جداً (0.3-3.0 جزء بالمليون او ٣,٠ - ٠,٣ ملغم. لتر⁻¹). و الفسفور في هذا الجزء يكون على هيئة الاورثوفوسفات الاحادية والثنائية ($H_2PO_4^{-1}$, HPO_4^{-2}). النبات يمتص $H_2PO_4^{-1}$ بسرعة تقدر بعشرة اضعاف امتصاص HPO_4^{-2} . النسبة بين $H_2PO_4^{-1}$ و HPO_4^{-2} تعتمد على pH الوسط وتساوي واحد عند ٧,٢٢ والصورة $H_2PO_4^{-1}$ تزداد في الوسط الحامضي.

• الفسفور القابل للتجهيز (الفسفور القابل للتغير) Labile Phosphorus:

وهو الفسفور المتمز على الاسطح المختلفة للتربة ويمكن ان يتحرر الى المحلول ويمثل الفسفور الجاهز لالامتصاص بواسطة جذور النباتات (علي واحمد ٢٠٠٠).

• الفسفور بطئ الجاهزية (الفسفور غير القابل للتغير) Slowly Available Phosphorus :

ويكون قليل الذوبانية الى قليل جداً لاسيما عند تحوله الى صخر الاباتايت. وبشكل عام الفسفور الجاهز للامتصاص من قبل النبات عبارة عن الفسفور الذائب بالماء (فسفور محلول التربة) والفسفور القابل للتجهيز, والذي يمثل الفسفور المتمز على الاسطح المختلفة في التربة (اسطح معادن الطين والكربونات والمادة العضوية) او الفسفور المترسب الا انه لا يزال في مراحل وسطية ولم يصل الى المستوى المتقدم من الترسيب.

الفسفور المضاف الذي لا يمتصه النبات او الفائض عن الامتصاص سيتعرض الى عمليات الامتزاز والترسيب او الاحتفاظ للتربة بالفسفور او الحجز. وعملية الترسيب هذه تعتمد بشكل رئيس على درجة تفاعل التربة (Soil pH) ، اذ ان الترسيب في الترب الحامضية يكون على هيئة فوسفات الحديد والالمنيوم (Al,Fe-P) ، اما في الترب القاعدية فيكون على شكل فوسفات الكالسيوم (Ca-P). السماد الفوسفاتي الذي صيغته $Ca(H_2PO_4)_2$ (فوسفات الكالسيوم الاحادية MCP) سيتحول الى معادن الفسفور وسلسلة الترسيب في الترب الكلسية والقاعدية تكون كما موضح في المخطط الآتي :-

الاسم	الاختصار	الصيغة
Di Calcium phosphate Dihydrate	DCPD	$\text{CaHPO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
Di Calcium phosphate	DCP	CaHPO_4
Octa Calcium phosphate	OCP	$\text{Ca}_4\text{H}(\text{PO}_4)_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
β - tri Calcium phosphate	β - TCP	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)$
Hydroxy apatite	HA	$\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$
Fluorapatite	FA	$\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$

بتعبير اخر خلال اسابيع يتحول من فوسفات الكالسيوم الاحادية MCP الحاوي على الفسفور بصورة H_2PO_4 (الاحادي) الى فوسفات الكالسيوم الثنائية DCPD و فوسفات الكالسيوم الثنائية DCP الحاوي على الفسفور بصورة (HPO_4) وبعد حوالي 3-5 شهور يتحول الى فوسفات الكالسيوم الثمانية OCP الحاوي على الفسفور بصورة PO_4 وبعد عشرة شهور الى BTCP ويأخذ فترة اطول او مدة اطول من الزمن ليصل الى الصخر الفوسفاتي HA او الصخر الفوسفاتي FA . ان هذه التفاعلات يصعب السيطرة عليها ، ولذا فان كمية الفسفور المسترد او المستعمل من قبل النبات من السماد المضاف تكون واطئة باستمرار مقارنة بالاسمدة النتروجينية .

عملية الأمتزاز عبارة عن الامتزاز السطحي Adsorption او الامتزاز بشكل عام Sorption) والذي يشمل الامتزاز السطحي والامتصاص الى داخل الوحدات البنائية) ، وتحدث على الاسطح الحاوية على الايونات الموجبة ولاسيما الكالسيوم والمغنيسيوم واسطح كاربونات الكالسيوم (معادن الكاربونات بشكل عام) وحتى الكميات القليلة من الحديد الموجودة في الترب الكلسية ، تساهم في عملية الامتزاز . كذلك اسطح معادن الطين مهمة جداً ، وهنا نوع المعدن الطيني والمساحة السطحية للمعدن كلها تؤثر في هذه العملية .

وبشكل عام قوة الربط مع اكاسيد الحديد والالمنيوم تكون عالية ، اما مع معادن الكاربونات فتكون واطئة ، ولذا فان جزء كبير من الفسفور الممتز يكون في الجزء القابل للتجهيز (Labile – Form) . بتعبير نسبي الترب الحامضية تمتز مرتين فسفور اكثر لكل وحدة مساحة سطح تربة مما هو عليه في الترب الكلسية او المتعادلة و بقوة ربط اعلى خمس مرات (علي واحمد ٢٠٠٠)

عمليات الامتزاز والترسيب هذه تؤثر بشكل كبير في ادارة الاسمدة الفوسفاتية ابتداءً من اختيار السماد الفوسفاتي وطرائق اضافته وتجزئة الاضافة لاسيما في الترب ذات القابلية التثبيتية العالية للفسفور . اما الفسفور العضوي في التربة فهو جزء من المادة العضوية في التربة ، ويشكل حوالي 1-3 % منها ، ويتواجد في الطبقات السطحية للتربة ، ويجب ان يتمعدن قبل ان يستطيع النبات الاستفادة منه ، وعموماً

تكون النسب بين S : P : N : C بحدود 140 : 10 : 1.3 : 1.3 .معظم الفسفور العضوي يكون بشكل استرات الاورثوفوسفات متضمنا الانستول فوسفيت والفوسفوليبيدات والاحماض النووية . عملية المعدنة تشبه معدنة النتروجين وتتم بمساعدة انزيم الفوسفيتاز ووجود الاحياء المجهرية المختلفة ، ونسبة P : C ممكن ان تكون دليل للمعدنة او التثبيت ، ويمكن توضيح ذلك كما يأتي :-

المعدنة / التثبيت في أجسام الأحياء المجهرية	P:C
معدنة صافية للفسفور العضوي	أقل من 200
لا توجد خسارة او أكسيد الفسفور المعدني	من 200-300
تثبيت صافي في أجسام الأحياء	أعلى من 300

وعموماً العوامل المؤثرة في نشاط الأحياء من pH و حرارة و رطوبة و عناصر غذائية تؤثر في عملية المعدنة .

العوامل المؤثرة في جاهزية الفسفور :

- معادن الطين : معادن 1:1 اكثر امتزازاً ومسكاً للفسفور من معادن 1:2 هذا من حيث النوعية اما من حيث الكمية زيادة كمية المعدن الطيني تزيد من الامتزاز .
- زمن التفاعل : يتحول الفسفور مع الزمن الى الاشكال الاقل ذوباناً نتيجة لامتزاز والترسيب .
- المادة العضوية للتربة : تعمل على تقليل امتزاز الفسفور من خلال الاحماض العضوية تنافس الفسفور على مواقع الامتزاز وتقلل من الامتزاز والاحماض العضوية تذيب المترسب من الفسفور و الاحماض العضوية تخفض درجة تفاعل التربة pH وتزيد الجاهزية
- درجة تفاعل التربة pH : افضل ذوبانية وجاهزية للفسفور تكون عند المدى 6.0-6.8 .

مصادر الاسمدة الفوسفاتية :

هناك عدة مصطلحات للتعبير عن محتوى الفسفور في الاسمدة الفوسفاتية وهي ذائب بالماء WATER SOLUBLE وذائب بالسترات CITRATE SOLUBLE وغير ذائب بالسترات ، وعموما الذائب بالماء يمثل الفسفور المتيسر او الجاهز يسير والذائب بالسترات القابل للتجهيز وغير الذائب او غير جاهز . عينة صغيرة تستخلص اولاً بالماء والمحتوى للفسفور في الراشح يمثل الجزء الذائب بالماء او الفسفور الجاهز بشكل مباشر او المتيسر . المتبقي من الجزء غير الذائب بالماء يستخلص بعياري من سترات الامونيوم القاعدي لتقدير الفسفور الذائب بالسترات وهذا يمثل الفسفور الجاهز او القابل للتجهيز . الفسفور الذائب بالماء والذائب بالسترات يمثل الفسفور الجاهز للنبات من الفسفور الكلي والفسفور المتبقي هو الفسفور غير الذائب ، والمجموع الكلي للفسفور الذائب + غير الذائب يمثل الفسفور الكلي المعدني .

الاسمدة الفوسفاتية التجارية:

من بين المعادن العديدة للفسفور في التربة فان معدن الأبتايت الناري والفوسفورايت الرسوبي هي الاكثر استخداماً في تصنيع الاسمدة الفوسفاتية. الابتايت عبارة عن معدن ناري يتواجد في الصخور التي تكونت منها التربة. اما الفوسفورايت فانه عبارة عن معدنة هيكل الحيوانات عبرالعصور الجيولوجية . الابتايت يكون بلوري او كامل التبلور اما الفوسفورايت يكون جزء منه متبلور والاخر غير كامل التبلور.

• الصخر الفوسفاتي Roak Phosphate (RP) :

مادة خام اولية للاسمدة الفوسفاتية . الترسيبات الرئيسة للصخور الفوسفاتية تتواجد في الولايات المتحدة الاميركية والمغرب والصين وروسيا ، وفي العراق هناك كمية كبيرة ايضا من الصخور الفوسفاتية متمركزة في منطقة عكاشات في قضاء القائم – محافظة الانبار (الرمادي) . معادن الصخور الفوسفاتية هي الابتايت $Ca_{10}(PO_4)_6X_2$ والذي فيه X يمثل OH^- أو F^- أو Cl^- . الفلورو اباتايت $Ca_{10}(PO_4)_6F_2$ او $Ca_3(PO_4)_2 \cdot 3CaF_2$ [من الصخور الفوسفاتية الاكثر انتشارا ، هذه الصخور تحوي شوائب من الكربونات والصوديوم والمغنيسيوم . القيمة السمادية للصخر الفوسفاتي تعتمد على اصل الصخر ومدى صلابته ودرجة تبلوره. وبشكل عام الصخر الصلب اقل جاهزية او عديم الجاهزية . وبشكل عام القيمة للصخر كسماد ممكن في التربة الحامضية ويعتمد على نوع المحصول والصخر والظروف المناخية. وفي التربة القاعدية والمتعادلة يفضل او بالاحرى يجب اضافة الكبريت او اي مادة ذات تأثير حامضي مع الصخر الفوسفاتي ليكون ذا فائدة(الاعظمي ١٩٩٠) .

الاسمدة الفوسفاتية المعدنية الشائعة الاستعمال تصنع من الصخور الفوسفاتية بعد معاملة هذه الصخور بالحوامض والحرارة لزيادة تركيز الفسفور الذائب بالماء (جدول ٣-١) .

• حامض الفسفوريك :

حامض الفسفوريك (H_3PO_4) او الحامض الاخضر ، يحوي ١٧ - ٢٤ % P او 55% P_2O_5 (39) وينتج من تفاعل RP مع H_2SO_4 وينتج من التفاعل الجيبس الذي من الممكن ان يستعمل مصلحاً او سماداً كبريتياً لاسيما في التربة القاعدية . هذا الحامض يمكن تصنعه من خلال تسخين الصخر الفوسفاتي في مرمدة كهربائية (Electric Furnace Muffle Furnace) لانتاج عنصر الفسفور والذي يتم تفاعله مع الماء والاكسجين لتكوين H_3PO_4 . المنتج من خلال عملية الحرق يطلق عليه الفسفور الابيض او حامض المرمدة وينتج بشكل رئيس للاستعمالات الاخرى غير الزراعية

. و هذا الحامض له درجة عالية من النقاوة وهو غالي الثمن .الحامض الاخضر المخصص للزراعة يستعمل لتحميض الصخر الفوسفاتي لصناعة الاسمدة الفوسفاتية المختلفة .هذا الحامض يمكن ان يحقن مع الماء او يحقن في التربة لاسيما في الترب القاعدية والكلسية .

جدول ٣-١: بعض الاسمدة الفوسفاتية شائعة الاستعمال

السماد Fertilizer	الاختصار المستخدم بشكل شائع	التحليل				الفسفور الذائب من الجزء المعلن	الصيغة الكيميائية
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	S		
Single super phosphate السوبر فوسفات الأحادي	SSP	—	16-22	—	11-12	97 - 100	Ca (H ₂ PO ₄) ₂
Phosphoric (green) acid حامض الفسفوريك	—	—	48-53	—	—	100	H ₃ PO ₄
Triple super phosphate السوبر فوسفات الثلاثي	TSP or CSP	—	44-53	—	1.0-1.5	97 - 100	Ca (H ₂ PO ₄) ₂
Mono ammonium phosphate فوسفات أحادي الامونيوم	MAP	11-13	48-62	—	0-2	100	NH ₄ H ₂ PO ₄
Diammonium phosphate فوسفات ثنائي الامونيوم	DAP	18-21	46-53	—	0-2	100	(NH ₄) ₂ HPO ₄
Ammonium poly phosphate فوسفات الامونيوم المتعددة	APP	10-15	35-62	—	—	100	(NH ₄) ₃ HP ₂ O ₇ . NH ₄ H ₂ PO ₄
Urea-Phosphate اليوريا - فوسفات	UP	17.7	45	—	—	100	CO(NH ₂) ₂ H ₃ PO ₄
Mono Potassium phosphate فوسفات أحادي البوتاسيوم	MPP	—	51	35	—	—	KH ₂ PO ₄
Di Potassium phosphate فوسفات ثنائي البوتاسيوم	DPP	—	41	54	—	—	K ₂ HPO ₄

• فوسفات الكالسيوم :


اسمدة فوسفات الكالسيوم :-

وهذه الاسمدة تشمل :السوبر فوسفات الاعتيادي و السوبر فوسفات الثلاثي. هذه المصادر كانت هي الاكثر اهمية بالاستعمال ، اما في الوقت الحاضر فهناك مصادر اخرى تنافس هذه المصادر . عموما هذه الاسمدة ليست لها تأثير واضح في درجة تفاعل التربة .

-السوبر فوسفات الاعتيادي او يسمى السوبر فوسفات المفرد

Single Super Phosphate (SSP) or (OSP)


يصنع هذا السماد من تفاعل الصخر الفوسفاتي مع حامض الكبريتيك :-



اذ يتم معاملة الصخر الفوسفاتي المطحون بشكل ناعم مع الكمية والتركيز المناسب من حامض الكبريتيك (٥٧ % على الاقل) . هذا السماد يحوي على 11-22 % P_2O_5 (٨,٤-٩,٦ P) ، وهو مصدر ممتاز للفسفور والكبريت (12 % S) ، وعلى الرغم من انخفاض مستوى الفسفور فيه مما حدد من استعماله الا انه يبقى مصدراً جيداً للكبريت والفسفور ولكن على نطاق محدود . الفسفور الذائب بالماء يمثل اكثر من ٩٠ % من الفسفور المعلن (من نسبة الفسفور في السماد). وينتج حامض الفسفوريك ايضاً وهو سبب عدم تكون الجبس وتكون كبريتات الكالسيوم غير المائية. عموماً السوبر فوسفات الاعتيادي يحوي على MCP + DCPD + حامض الفسفوريك الحر . MCP + حامض الفسفوريك الحر تشكل بحدود ٧٥-٩٠ % من الفسفور والباقي ١٠-٢٥ % DCPD وكمية قليلة من TCP.

-السوبر فوسفات الثلاثي او المركز (Triple Super Phosphate (Concentrated

يحوي هذا السماد على 44-52 % P_2O_5 ويصنع كما في المعادلة الاتية :



وهو مصدر عالي المحتوى من الفسفور وكمية الكبريت فيه لا تتجاوز 1% وهذا المصدر الاكثر استخداما في الولايات المتحدة وعالميا حتى عام 1960 عندما بدأ سماد فوسفات الامونيوم بالانتشار والمنافسة . وهو يصنع بأشكال حبيبية وغير حبيبية ، ويستخدم للمزج مع الاسمدة الاخرى او الاضافة المباشرة للتربة . وهذا السماد يصنع في العراق بشكل واسع في منشأة الاسمدة الفوسفاتية في عكاشات / العراق .

وهناك دراسات عدة على المستوى العالمي وعلى مستوى القطر اثبتت نجاح هذا السماد واستجابة المحاصيل المختلفة لاضافته لاسيما المحاصيل التي تحتاج الى الكالسيوم و في الترب الحامضية والحقيقة حتى في الترب الكلسية . حبيبية السماد عند ذوبانها تكون ذات pH منخفض جدا ولكن لفترة

قصيرة وينتهي التأثير بمجرد التفاعل في التربة المحيطة ، والتأثير النهائي اما متعادل او بالاتجاه القاعدي لاسيما ان الترب العراقية ذات سعة بفرية عالية.

وبشكل عام السوبرفوسفات يكون اما بشكل مسحوق (باودر) او بشكل حبيبي او اصابع Pelletized والحبيبي بحجم ١-٤ ملمتر قطراً هي المفضلة وذلك لتقليل اسطح التلامس مع اسطح الامتزاز وبالتالي تقليل الامتزاز والترسيب كما ان الاضافة الموقعية للفسفور مفضلة على الاضافة نثراً. الحبيبي يصنع من ترطيب السماد المسحوق ومن ثم تجفيفه في براميل التجفيف. الحبيبي مع انه اغلى ثمناً الا انه افضل بالتعبئة والنقل والاضافة .


• فوسفات الامونيوم: Ammonium Phosphate

هذه الاسمدة تنتج من تفاعل حامض الفسفوريك مع الامونيا . وهي من الاسمدة المركبة وفقاً للتصنيف الحديث وتشمل:

- فوسفات احادي الامونيوم او فوسفات الامونيوم الاحادية

Mono ammonium phosphate (MAP)


يحتوي هذا السماد على 11 % N و 48-55 % P₂O₅ (٢١-٢٤ % P) وهو سماد ذائب بالماء 100 % .



يضاف هذا السماد مباشرة للتربة بهيئته المصنعة على شكل حبيبات وقد يصنع بهيئة سائلة ويضاف مع ماء الري . تفاعله مع التربة حامضي ، ووجود الامونيوم معه يتطلب الاهتمام بموضوع اضافة الماء وعدم اضافة السماد قرب البذور ، مع ان تفاعله الحامضي يقلل من موضوع تحول الامونيوم الى الامونيا ، أي بتعبير آخر الخوف من التطاير اقل مقارنة بال DAP .

- فوسفات ثنائي الامونيوم (فوسفات الامونيوم الثنائية Di ammonium phosphate) (DAP)

وهو يصنع من الامونيا مع حامض الفسفوريك




سماد ذائب بالماء 100% ويحتوي على ١٨ % N و 46-53 % P₂O₅ (٢٠-٢٣ % P)

. هذا السماد يعد السماد الاكثر انتشاراً في الولايات المتحدة وينافس الاسمدة الاخرى حتى الـ MAP . وعلى الرغم من ان تفاعله قاعدي ، وهناك خوف من موضوع تطاير الامونيا وتأثيرها على النباتات الصغيرة وعلى الإنبات ، إلا أن احتواءه على P , N ومستويات جيدة جداً جعلته سماد مركب P N وينافس الاسمدة الاخرى . هذا السماد يصنع على مستوى عالي في الاردن ، وهو الان منافس جيد لبقية الاسمدة في العراق الا انه غالي الثمن لكونه مستورد ، وهناك سماد عراقي ولكن مواصفاته ليس بمستوى السماد الاردني . كلا السامدين الـ MAP و DAP ذائبة 100 % بالماء ، والمقصود هنا

الذائب للجزء المعلن أي من الفسفور الموجود فيه ولكن هناك شوائب لأنه تجاري وليس للتحاليل .
 اما المختبري او المخصص للتحاليل فذوبانيته 100 % بدون شوائب ، لذا يجب الانتباه عند استعمالها
 لموضوع الرش او مع مياه الري (الري بالتقيط) .


المحتوى العالي من P و N يقلل كلفة الشحن والخزن والاضافة .ويمكن ان تستعمل هذه
 الاسمدة لتصنيع الاسمدة المركبة والمخلوطة . عند اضافة الـ DAP بشكل قريب من البذور ممكن ان
 يؤدي او يضر البادرات ويثبط نمو الجذور من خلال الامونيا المنتجة طبقا للآتي :



هذه المشاكل شائعة في الترب الكلسية وذات الـ pH المرتفع. اضافة الـ DAP بمسافة عن البذور
 ضرورية لتقليل الضرر .في كل الاحوال مستوى N يجب ان لا يتجاوز 15-20 كغم . هـ⁻¹ . التأثير بالـ
 MAP اقل الا انه يحصل مع المحاصيل الحساسة مثل السلجم والكتان . هذا اضافة الى ان الـ DAP
 عند اذابته يكون ذا pH قاعدي بحدود 8.5 مما يشجع انتاج الامونيا . التفاعل الحامضي للـ MAP
 في التربة اعتبر على انه يشجع تحرر العناصر الصغرى ، الا ان هذه النتيجة ليست واضحة وثابتة
 . عموما الفروق بين الـ DAP و MAP بالتطبيق ليست كبيرة وعلى العكس هناك دراسات اثبتت
 افضلية الـ DAP على الـ MAP وعلى السوبر فوسفات .

• فوسفات الامونيوم المتعددة : Ammonium Poly Phosphate

يصنع بمعاملة البايروفوسفات $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ مع الامونيا . حامض البايروفوسفات ينتج من
 ازالة الماء من حامض الفوسفوريك المنتج بالطريقة الرطبة .البولي فوسفات مصطلح يضيف أيونين
 او اكثر من الاورثوفوسفات H_2PO_4 جمعت سوية مع فقدان جزيئة ماء واحدة لايونين من
 الاورثوفوسفات وفقاً للمعادلة الاتية:



البولي فوسفات يتعرض الى تفاعلات كيميائية وحيوية منتجا H_2PO_4^- . التحلل المائي للبولي فوسفات
 يكون بطيئاً في المحاليل المعقمة عند درجة حرارة الغرفة ، ومع هذا في الترب التي تعمل فيها الاليتان
 الكيميائية والحيوية ، التحلل المائي يكون سريع للبولي فوسفات ، وهي تتأثر بأحياء الرايزوسفير وانزيم
 الفوسفيتيز ، وبما انها تمتلك جزءاً حيوياً .. اذن التأثير بالعوامل البيئية مهم ولاسيما درجة الحرارة (
 الحرارة المثلى 5-35 °م). المحاصيل تستطيع امتصاص البولي فوسفات مباشرة وهي ذات قابلية جيدة
 على خلب العناصر الصغرى مثل الزنك ، الا ان الخلب وقتي لحين التحلل ..

هذه المنتجات تتضمن K_2HPO_4 و K_2HPO_4 وهي مركبات ذائبة بالماء ، وتستخدم بشكل واسع في المحاصيل البستانية . احتواءها من P و K العالي جعلها مواد جذابة ، وهي مثالية للعائلة الباذنجانية الطماطة والبطاطا ومحاصيل الخضر الورقية الحساسة للكلور المتواجد في سماد كلوريد البوتاسيوم . دليلها الملحي الواطئ يقلل من اثرها السلبي على البذور النابتة والبادرات اليافعة عندما توضع هذه الاسمدة قريبة او عند البذور . الاختلاف بالنسبة للجاهزية بين المصادر المختلفة للاسمدة الفوسفاتية قليل مقارنة بعوامل الادارة الاخرى للفسفور مثل معدل الاضافة و طريقة الاضافة.

التسميد الفوسفاتي الحيوي أو الميكروبي

PHOSPHATE SOLUBILIZING BACILLI OR MICROBIAL P FERTILIZATION.(BIOFERTILIZER)

الاحياء المذيبة للفوسفات او الرايزوبكتريا الاخرى المتوفرة في التربة بكثرة ممكن ان تعزل من المحيط الجذري للنبات (الرايزوسفير) اذ ان الرايزوبكتريا معروفة في انها تستعمر جذور النباتات وتحفز النبات وتسمى **PLANT GROWTH PROMOTING BACTERIA (PGPB)** أي بكتريا محفزة لنمو النبات ، وهناك دراسات تبين ان هذه الاحياء تذيب معادن الفوسفات الاصلية وصخر الفوسفات ، والتأثير يتأتى من تحرر الاحماض العضوية او مواد مخيلية وهناك لقاحات تجارية في كندا واستراليا لاذابة الفسفور واثبتت نجاحها.

تداخل النتروجين مع الفسفور :

النتروجين يحفز ويشجع امتصاص الفسفور بوساطة جذور النبات من خلال :-

- زيادة نمو الجزء العلوي والجذور.
- تغير البناء الحيوي للنبات .
- زيادة ذوبانية وجاهزية الفسفور .

وهنا الامونيوم يكون له تأثير اكبر من خلال دوره في خفض الـ pH وتشجيع الامتصاص .

حجم حبيبة السماد الفوسفاتي :

لحجم الحبيبة والذوبانية بالماء دور مهم في تفاعل الفسفور في التربة ، وعموما كلما قل التماس بين التربة والسماد يؤدي الى تحسن في جاهزية الفسفور . كذلك الاضافة تلقيا او الاضافة الموقعية تكون اكثر كفاءة من النثر والخلط مع التربة (وذلك نيجه لتقليل اسطح التماس ومن ثم تقليل الامتزاز).

الفسفور المتبقي :

بشكل عام الجاهزية للفسفور المتبقي ممكن ان تبقى لمدة سنين اعتماداً على مستوى السماد المضاف و امتصاص الفسفور من قبل المحصول و خواص التربة المؤثرة في كيمياء الفسفور . ومع هذا وبشكل عام ، الجاهزية تبقى لفترة اطول في الترب الكلسية والضعيفة التجوية مقارنة بالترب الحامضية والمجواة .

الحد الحرج للفسفور وللترب الكلسية بحدود (15-25 جزء بالمليون) (15-25 ملغم.كغم⁻¹ تربة) ، ومع هذا هناك اختلاف حسب التربة وحسب المحصول .
المهم هو اجراء فحص تربة لتقدير محتوى التربة من الفسفور الجاهز وبطريقة جيدة لوصف هذه الكمية الجاهزة قبل اضافة الفسفور . ومع هذا وحتى لو كان مستوى الفسفور جيد فهناك دراسات عدة اثبتت ان اضافة ابتدائية للسماد الفوسفاتي تشجع وتغظم من الانتاج لاسيما وان دراسات حركيات الفسفور اثبتت بطء الامتصاص والحركة في التربة مما يستوجب الاضافة لتلبية الاحتياجات السريعة .

أسئلة عامة:

- ما هو الفسفور القابل للتجهيز Labile – P ؟
- هل ان الفسفور العضوي جاهز بشكل مباشر للنبات ؟
- كيف تتأثر جاهزية الفسفور بدرجة تفاعل التربة ؟
- ما هو الامتزاز والترسيب ، وكيف تؤثر في جاهزية الفسفور ؟
- ما هو المصدر الاصلي لمعظم الاسمدة الفوسفاتية ؟
- ما هو الحامض المستعمل بشكل شائع لتحميض الصخر الفوسفاتي ، ولماذا يعامل بالحامض ؟
- تحت أي ظروف ونوع تربة ممكن ان يستعمل الصخر الفوسفاتي كسماد ، ويعطي نتائج مقنعة ؟
- ما هي المحاسن والمساوئ لاسمدة DAP , MAP , TSP ؟
- ما هو المتبقي من الفسفور في التربة وما اهميته الزراعية ؟
- ما هو سماد البولي فوسفات وكيف يتحلل بالتربة ؟
- كيف يؤثر النتروجين في جاهزية الفسفور ؟

الفصل الرابع

الاسمدة الحاوية على البوتاسيوم

Potassium Fertilizers

أشكال البوتاسيوم في التربة :

تشمل صور البوتاسيوم الذائب والمتبادل والمثبت والمعدني. مجموع الذائب والمتبادل يمثل البوتاسيوم الجاهز في التربة. وبشكل عام تتدرج الجاهزية لصور البوتاسيوم المختلفة كما يأتي:

الذائب (في محلول التربة) يكون سريع الجاهزية يليه المتبادل على الاسطح والذي يكون قابلاً للتجهيز بشكل جيد ثم البوتاسيوم المثبت داخل صفائح معادن الطين وهو بطيء الجاهزية وأخيراً البوتاسيوم المعدني الموجود في المعادن الأولية وهو صعب الجاهزية.

العوامل المؤثرة في جاهزية البوتاسيوم :

- نوع المعدن الطيني: المعادن من نوع 1:2 أكثر تخصصاً في تثبيت البوتاسيوم وتحتوي أعلى اسطح للتبادل (CEC) ومن ثم أعلى بوتاسيوم متبادل من معادن 1:1
 - السعة التبادلية للأيونات الموجبة (CEC) : التربة ناعمة النسجة ذات قابلية أكبر على امتزاز البوتاسيوم من التربة الخشنة النسجة وزيادة هذه السعة يزيد من خزين التربة من البوتاسيوم.
 - رطوبة التربة : مهمة في نمو الجذور والنبات بشكل عام ومن ثم تؤثر في جاهزية البوتاسيوم و امتصاصه وكذلك مهمة في حركة البوتاسيوم من التربة الى الجذور و امتصاصه.
 - تهوية التربة مهمة في نشاط احياء التربة و نمو الجذور ومن ثم جاهزية البوتاسيوم و إمتصاصه.
 - نوع النبات : طبيعة النبات ونوع الجذور مهمة في موضوع جاهزية وإمتصاص البوتاسيوم اذ ان النباتات احادية الفلقة لها القابلية على امتصاص البوتاسيوم بشكل أكفأ من النباتات الثنائية عند المستوى نفسه من بوتاسيوم التربة وهذا له علاقة بالسعة التبادلية لجذور المحاصيل Root CEC
- مصادر البوتاسيوم السمادية: الاسمدة الحاوية على البوتاسيوم مبينة في جدول ٤-١.

جدول ٤-١ الاسمدة الحاوية على البوتاسيوم

التحليل (%)					المصدر
Cl	S	(K)K ₂ O	(P)P ₂ O ₅	N	
٤٧	–	60-62 (٥١)	–	–	KCl كلوريد البوتاسيوم
–	١٧	50-52 (٤٢)	–	–	K ₂ SO ₄ كبريتات البوتاسيوم
–	–	44 (٣٦,٥)	–	13	KNO ₃ نترات البوتاسيوم

-	-	٣٤ (٢٨)	٥٢ (٢٣)	-	فوسفات احادي البوتاسيوم KH_2PO_4
-	-	69 (٥٧)	52 (٢٣)	-	فوسفات ثنائي البوتاسيوم K_2HPO_4

المعدن الخام للبوتاسيوم هو السلفنايت الحاوي على كلوريد البوتاسيوم السلفايت وكلوريد الصوديوم الهالايت ويحوي ١١-١٥% كلوريد البوتاسيوم.

• كلوريد البوتاسيوم Potassium Chloride:

ذوبانية عالية ورخيص الثمن ويستعمل في صناعة الأسمدة المركبة. النسبة العالية للكلوريد تحد من استعماله لتسميد بعض المحاصيل الحساسة للكلوريد مثل التبغ. ومع هذا فهو المصدر الرئيس للبوتاسيوم ويشكل ٨٠-٩٠% من انتاج الاسمدة البوتاسية. هذا السماد عبارة عن مادة بلورية سهلة التفتت او الاضافة وردية اللون الى بيضاء مع ظل خفيف من اللون الرمادي. وعملية تصنيعة تتم اما بطريقة التعويم التي تعتمد فصل ملحي كلوريد البوتاسيوم عن كلوريد الصوديوم من معدن السلفنايت على اساس درجة الابلال او الحب للماء. وتتم العملية بتحريك الخام المطحون بالماء واطافة بعض الامينات ومن ثم امرار الهواء بالعجينة المتكونة. كلوريد البوتاسيوم يكون كاره للماء ويصعد الى سطح العجينة بشكل رغوة اما كلوريد الصوديوم محب للماء وينزل للأسفل ويزال من فتحة خاصة. يتم ازالة الماء من الرغوة بالطرد المركزي ويجفف بعدها كلوريد البوتاسيوم. الطريقة الثانية الفصل على اساس الذوبانية والتسخين والتبريد. كلوريد البوتاسيوم المتكون يتكتل عند الخزن لاسيما اذا ما كانت الدقائق اصغر من ٠,١٥ ملمتر. وللتقليل من التكتل تصنع حبيبات اكبر بحجم ١-٣ ملمتر.

• كبريتات البوتاسيوم (سلفات البوتاسيوم) Potassium Sulfate:


سماد جيد وتحديداته قليلة وهو مصدر للبوتاسيوم والكبريت الا انه غالي الثمن. تكتله في الماء غير مهم وممكن ان ينقل باكياس او قل. يصنع كما في المعادلة الاتية:

$$2\text{KCl} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{HCl}$$

او يصنع من تفاعل كلوريد البوتاسيوم مع كبريتات البوتاسيوم و المغنيسيوم المائية .

• نترات البوتاسيوم Potassium Nitrate:

سماد مركب جيد وذائب بالماء بشكل ممتاز ولذا يستعمل في المحاليل المغذية.



هناك دراسات عدة في قسم علوم التربة والمياه في كلية الزراعة-جامعة بغداد حول اسمدة

البوتاسيوم ولاسيما المقارنة بين كبريتات وكلوريد البوتاسيوم (الشخلي ٢٠٠٦ ، السعدي ٢٠٠٧ ، البطاوي

(٢٠٠٧). وأشارت هذه الدراسات الى ان سماد كلوريد البوتاسيوم كان سماداً جيداً مقارنةً بسماد كبريتات البوتاسيوم الا ان اضافته يجب ان تحدد بالمحاصيل قليلة الحساسية للكلوريد ، فضلاً عن ان الاضافة رشاً على الاوراق يجب ان تنفذ بحذر شديد وبتراكيز واطئة خوفاً من تعرض الاوراق الى الحرق لاسيما في ظروف كظروف القطر العراقي.

الفصل الخامس

اسمدة الكبريت و الكالسيوم والمغنيسيوم

Sulfur, Calcium, & Magnesium Fertilizers

الكبريت Sulfur:

توجد مركبات الكبريت بشكلين عضوي وغير عضوي. العضوي بشكل أحماض امينية أو كبريتات فينولية ودهون وغير العضوي بشكل كبريتات الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم و الكبريت العنصري ويوجد بشكل ترسبات في باطن الارض.

اشكال الكبريت والجاهزية:



- مركبات الكبريت الذائب بالماء : وهي الكبريتات الموجودة في محلول التربة وهو الاكثر تيسراً للإمتصاص بواسطة جذور النبات
 - الكبريتات الممتزة على الاسطح الموجبة
 - الكبريت الموجود في الجزء الصلب من التربة وبشكل جزءاً من معادن التربة.
- وعموماً هناك نوع من الاتزان بين هذه الاشكال.

اهم مصادر الكبريت :

الصخور الحاوية على الكبريت والكبريت الجوي والكبريت العضوي والكبريت المضاف كأسمدة. النباتات تستطيع الاستفادة من اكاسيد الكبريت الجوي اما من خلال ذوبانه مع الامطار ونزوله الى التربة (الامطار الحامضية) او الإمتصاص بشكل مباشر عن طريق الاوراق.

اكسدة الكبريت واهميتها:

النباتات تمتص الكبريت على هيئة كبريتات (SO_4^{2-}) ولذا عملية الاكسدة مهمة وتتم كما يأتي:



وهذه العملية كيميائية لأنها تتم بواسطة احياء هوائية اجبارية (Thiobacillus) ذاتية التغذية وهي عملية مولدة للحموضة.

الاسمدة الحاوية على الكبريت :

الكبريت الزراعي او الرغوي وكبريتات الامونيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والجبس و حامض الكبريتيكو الاسمدة المغلفة بالكبريت .

الكبريت الزراعي او الرغوي يجب ان يضاف قبل مدة من الزراعة تعتمد على ظروف التربة وعموماً قد تحتاج الى اكثر من شهرين كي تكون هناك فرصة كاملة للأكسدة والتحول الى الكبريتات(شاكر ١٩٩٦).

-قارن بين دورتي النتروجين و الكبريت من حيث التشابه والاختلاف؟

-لماذا يضاف الكبريت الزراعي قبل مدة من الزراعة ؟.

الكالسيوم Calcium

اشكال الكالسيوم في التربة :

كالسيوم محلول التربة :الكالسيوم الذائب والأكثر جاهزية للامتصاص بوساطة جذور النبات.

الكالسيوم المتبادل : ممتز على اسطح غرويات التربة المختلفة وهو قابل للتجهيز ويعد مخزناً للكالسيوم في التربة .

الكالسيوم قليل الجاهزية او يعد غير جاهز في الغالب : وهو الكالسيوم الموجود في المعادن الاولية.

مصدر الكالسيوم المضاف الى التربة :

الكالسيوم المضاف الى محلول التربة يسلك المسالك الآتية:

- يمتص بوساطة جذور النبات والاحياء الموجودة في التربة
- يمتز على اسطح التبادل
- يعاد ترسيبه كمركبات كالسيوم ثانوية

بشكل عام نقص الكالسيوم نادر في الترب الزراعية الا ان المشكلة في انتقال الكالسيوم من التربة الى الاجزاء العليا وبين اجزاء النباتات المختلفة وذلك لأنة عنصر بطئ الحركة او معدوم الحركة داخل النباتات ولذا تظهر اعراض النقص على قمم الاوراق و النباتات والثمار لسوء في التوزيع داخل النبات وقصور في النقل والتجهيز .

اسمدة الكالسيوم :

كلوريد الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم ونترات الكالسيوم والسوبرفوسفات .بتعبير آخر يضاف الكالسيوم غالباً مع اضافة الاسمدة الاخرى.

المغنيسيوم Magnesium :

اشكال المغنيسيوم ومصيره في التربة يماثل اويشابه الى حد كبير الكالسيوم.

اسمدة المغنيسيوم : كلوريد المغنيسيوم وكبريتات المغنيسيوم (الابسوم) ونترات المغنيسيوم .

الفصل السادس

اسمدة العناصر المغذية الصغرى

Micronutrients Fertilizers

العناصر المغذية الصغرى مساوية من حيث الأهمية للعناصر المغذية الكبرى الا انها تضاف الى التربة و النباتات بكميات اقل بكثير. النباتات التي تعاني من نقص هذه العناصر تظهر نقصاً في الانتاج و رداءة في النوعية وقد لا تستطيع النباتات اكمال دورات حياتها عند النقص الشديد كما يحدث للنباتات المعرضة لنقص العناصر الكبرى.

تتواجد العناصر المغذية الصغرى في التربة على الصور الاتية:

- اما بشكل ذائب في محلول التربة
- او ضمن المواد العضوية وأجسام الأحياء المجهرية في التربة
- او ممتزة على اسطح الامتزاز
- او جزء من التركيب المعدني للمعادن الاولى والثانوية

الحديد Iron (Fe)

الحديد يمتص من قبل جذور النباتات كحديد ثنائي (Fe^{+2}) . دورة الحديد في التربة تشبه الى حد ما دورة العناصر المغذية الموجبة الشحنة اذ ان الحديد الجاهز للنبات يأتي من الحديد الذائب في محلول التربة والممتز على الاسطح ومن ذوبانية معادن الحديد و المادة العضوية في التربة .

العوامل المؤثرة في جاهزية الحديد:

- تفاعل التربة القاعدي (pH اعلى من ٧) وتواجد كاربونات وبيكاربونات الكالسيوم اذ ان زيادة درجة تفاعل التربة وحدة واحدة يؤدي الى نقصان الحديد الثنائي الجاهز بمقدار 100 مرة.
- الرطوبة والتهوية: ظروف التغدق والاختزال بشكل عام تؤدي الى زيادة الحديد الثنائي الذي يكون اكثر ذوباناً وجاهزية من الحديد الثلاثي. الا ان نقص التهوية ممكن ان يقلل من نمو الجذور ونقص في الامتصاص.
- انخفاض درجة الحرارة عن ١٥ درجة مئوية يؤدي الى نقص في الامتصاص للحديد بوساطة جذور النباتات.
- تواجد المواد العضوية : ممكن ان تؤثر كونها مادة ممتزة للحديد وتقلل من ترسيبه لاسيما في الترب العضوية.
- النتروجين المضاف لاسيما الامونيوم ممكن ان يزيد من جاهزية الحديد.

- عامل النبات : النبات يزيد من الجاهزية من خلال افراز المواد التي تزيد من جاهزية الحديد عن طريق زيادة حموضة التربة.

اسمدة الحديد :

كبريتات وكلوريدات الحديد:

وهي اسمدة معدنية جيدة الذوبانية الا انها تتحول في التربة الى أشكال غير جاهزة للنبات لاسيما في الترب الكلسية وذات درجة التفاعل المرتفعة (اعلى من 7.0).

الأسمدة المخلبية او الشيلات Chelates :

هناك عدد من المركبات طبيعية او مصنعة ممكن ان تغلف الحديد وتقلل من تفاعله مع

مكونات التربة ومن ثم تزيد من مدة بقاءه في التربة بشكل جاهز، ومن هذه المواد:

EDTA (ethylene diamine tetra acetic acid)

DTPA (diethyl tryamine penta acetic acid)

EDDHA (ethylene diamine di o hydroxyphenyl acetic acid)

HEEDTA (Hydroxy ethylene diamine tetra acetic acid)

APCA (Amino Poly Carboxylic Acid)

يتأثر المركب المتكون من المخلب والعنصر المغذي ومدى استقراره وبقائه بدرجة تفاعل المحلول

وبعد المركب EDDHA اكثر استقراراً اذ انه يبقى مستقراً في المدى لل pH بين 4-9 وهو مدى واسع

ويشمل معظم الترب الزراعية ولذا يعد الحديد المخلبي Fe-EDDHA من افضل انواع الاسمدة

المخلبية واكثرها استقراراً. اما EDTA فإنه مستقر عند pH يساوي 6.5 و DTPA عند pH يساوي

7.0 والجدول ٦-١ يبين اهم مصادر الحديد السمادية.

جدول ٦-١ اهم اسمدة الحديد

المصدر	الصيغة	% Fe
كبريتات الحديدوز Ferrous Sulfate	$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	١٩
كبريتات الحديد Ferric Sulfate	$\text{Fe}_3(\text{SO}_4)_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	٢٣
اوكسيد الحديدوز Ferrous Oxide	FeO	٧٧
اوكسيد الحديد Ferric Oxide	Fe_2O_3	٦٩
فوسفات الامونيوم الحديدوزية Ferrous Ammonium Phosphate	$\text{Fe}(\text{NH}_4)\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	٢٩
كبريتات الامونيوم الحديدوزية Ferrous Ammonium Sulfate	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	١٤
مخلبيات الحديد Iron Chelates	NaFeEDTA	١٤-٥
	NaFeEDDHA	٦
	NaFeDTPA	١٠
المواد العضوية الطبيعية Natural organic materials		١٠-٥


المصدر: Motvedt et al (Eds) 1972 , Micronutrients in Agriculture Soil SC.Soc.Am.Madison,WI,USA

الزنك (الخاصين) Zinc :

دورة الزنك في التربة تشبه الى حد ما دورة العناصر المغذية الموجبة الشحنة اذ ان الزنك الجاهز للنبات يأتي من الزنك الذائب في محلول التربة والممتز على الاسطح الغروية ومن ذوبانية معادن الزنك و المادة العضوية في التربة .

العوامل المؤثرة في جاهزية الزنك :

- درجة تفاعل التربة (pH) :معظم نقص الزنك يحدث في الترب القاعدية والكلسية وذلك لتحول الزنك الى شكل غير ذائب.



- المادة العضوية في التربة :يكون الزنك معقدات مع المواد العضوية قسم منها ذائب وقسم غير ذائب وهنا واعتماداً على نوع المعقد فان الجاهزية تزيد او تنقص.ومع هذا الاحماض الدبالية

والفولفية تكون معقدات اكثر جاهزية. هذا فضلاً عن ان المادة العضوية في التربة تخفض درجة تفاعل التربة (pH) ولذا تزيد من الجاهزية.

- تداخل الزنك مع الايونات الاخرى: الزنك ممكن ان يتنافس مع الايونات الموجبة على مواقع الامتصاص. كما ان وجود تراكيز عالية من الفسفور ممكن ان تؤثر في الجاهزية. هذا مع ان التداخل مع الفسفور ليس بهذه السهولة .
- قشط التربة السطحية او التعرية تزيد من احتمالية ظهور نقص الزنك في النباتات المزروعة في هكذا ترب.
- عامل النبات: هناك نباتات حساسة لنقص الزنك مثل الذرة البيضاء والفاصولياء واشجار الفاكهة لاسيما الخوخ.

مصادر الزنك :

- المصادر العضوية: ذات محتوى واطئ بشكل عام الا ان مخلفات المجاري (الحمأه) ممكن ان تحوي نسب عالية.
- الزنك المعدني: كبريتات الزنك من الاسمدة الممتازة لاسيما للرش على الاوراق.
- الزنك المخلبي: Zn DTPA من افضل الاسمدة .

جدول ٦-٢ اهم اسمدة الزنك

المصدر	الصيغة	% Zn
كبريتات الزنك المائية Zinc Sulfate	$ZnSO_4 \cdot H_2O$	٣٥
اوksيد الزنك Zinc Oxide	ZnO	٧٨
كربونات الزنك Zinc carbonate	$ZnCO_3$	٥٢
فوسفات الزنك Zinc Phosphate	$Zn_3(PO_4)_2$	٥١
مخلبيات الزنك Zinc chelates	$Na_2ZnEDTA$	١٤
المواد العضوية الطبيعية Natural organic materials	-	٥-١

المصدر: Motvedt et al (Eds) 1972 , Micronutrients in Agriculture Soil SC.Soc.Am.Madison,WI,USA
وفي دراسة لمقارنة سلوك وكفاءة بعض اسمدة الزنك في الترب الكلسية تبين ان الزنك المخلبي ZnDTPA كان اكثر كفاءة من الكبريتات الزنك وان اضافة المصلحات من الاحماض

العضوية(حامض الستريك وحامض الاوكزاليك) زادت من كفاءة الاسمدة وكانت الافضلية مع حامض الستريك مقارنةً بالاوكلاليك(علي واخرون ٢٠٠٠).

النحاس (Cu²⁺) :Cupper

مصادر النحاس :

- المادة العضوية في التربة والسماذ العضوي المضاف.
- النحاس المعدني كبريتات النحاس اكثر شيوعاً واكثر فعالية والاضافة الارضية هي الشائعة الا ان الاضافات رشاً ممكن ان تكون للحالات الاسعافية.
- النحاس المخلبي:CU-EDTA جيد ايضاً لاسيما للاضافة الارضية.

جدول ٦-٣ اسمدة النحاس الشائعة الاستعمال

المصدر	الصيغة	% Cu
كبريتات النحاس Copper Sulfate	$\text{CuSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$	25
كبريتات النحاس احادية الماء Copper Sulfate monohydrate	$\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	35
خلات النحاس Copper acetate	$\text{Cu}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	32
فوسفات الامونيوم النحاس Copper Ammonium Phosphate	$\text{Cu}(\text{NH}_4)\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	٣٢
مخلبيات النحاس Copper chelates	Na_2CuEDTA	13
المواد العضوية الطبيعية Natural organic materials	-	اقل من 0.5

المصدر: Havlin J.L. etal (2005) Soil Fertility & fertilizers 7th Ed. Printice Hall

المنغنيز (Mn²⁺) :Manganese

- دورة المنغنيز :التوازن بين الذائب والمتبادل والعضوي والمعدني يحدد جاهزية المنغنيز للنباتات .العملية الرئيسة المؤثرة هي الاكسدة والاختزال لأن المنغنيز الثنائي والتي يتوفر في الوسط المختزل هو الذائب والممتص من قبل النباتات .
- العوامل المؤثرة في الجاهزية للمنغنيز:
- درجة تفاعل التربة (pH) :الجاهزية واطنة في الترب الكلسية وذات ال pH القاعدي.

- الماء الزائد ورداءة التهوية: التهوية الرديئة لاسيما في الترب الغدقة تزيد من ذوبانية المنغنيز لاسيما في الترب الحامضية وان قلة ظهور اعراض نقص المنغنيز في زراعة الرز هو نتيجة للغمر.

- المادة العضوية في التربة: حسب نوع المعقد المتكون الذي اما ان يزيد او ينقص من الجاهزية.

- المناخ: من خلال التأثير في المحتوى الرطوبي ودرجة الحرارة التي عند نقصانها يقل امتصاصه.

- عامل النبات: لغرض نمو جيد فان مدى حدود 2-8 ملغم .كغم⁻¹ تربة يكون كافياً.

مصادر المنغنيز:

• العضوي: عموماً المستوى واطئ للمنغنيز في الاسمدة العضوية عدا مخلفات المدن والمجاري التي تحوي نسباً عالية منه.

• المنغنيز المعدني: كبريتات المنغنيز هي الشائعة في الاستعمال ويمكن ان تضاف الى التربة او رشاً على الاوراق

• المنغنيز المخلبي: متوافر ويضاف رشاً على الاوراق .بشكل عام لايفضل اضافة المنغنيزالمخلبي الى التربة لأن منافسة الكالسيوم والمغنيسيوم تكون عالية وتحل محل المنغنيز في المعقد المخلبي لاسيما غير المستقر ويفقد المخلب هنا دوره في المحافظة على المنغنيز من الترسيب. نفص المنغنيز الناتج عن ارتفاع درجة تفاعل التربة (pH) او الكلسية يمكن معالجته بالاسمدة المولدة للحموضة مثل الكبريت والامونيوم.

جدول ٦-٤ اسمدة المنغنيز الشائعة الاستعمال

المصدر	الصيغة	% Mn
كبريتات المنغنيز Manganese sulfate	$MnSO_4 \cdot 4 H_2O$	26-28
او كسيد المنغنيز Copper Sulfate monohydrate	MnO	41-68
كلوريد المنغنيز Manganese Chloride	$MnCl_2$	١٧
مخلبيات المنغنيز Manganese Chelates	MnEDTA	١٢-٥
المواد العضوية الطبيعية Natural organic materials	-	اقل من ٠,٢

المصدر: Havlin J.L. etal (2005) Soil Fertility & fertilizers 7th Ed. Printice Hal

البورون (B)

دورة البورون:

بورون التربة يتواجد في الصخور والمعادن وممتز على أسطح الطين واكاسيد الحديد والألمنيوم ومرتبطة مع المادة العضوية للتربة وفي محلول التربة. فهم دورة البورون مهمة بسبب المدى الضيق بين مستوى الكفاية والسمية للبورون في محلول التربة .

العوامل المؤثرة في الجاهزية:

- درجة تفاعل التربة (pH) : جاهزية البورون تقل مع ارتفاع الـ pH لاسيما اعلى من 6.3 .
- المادة العضوية في التربة : اضافة المادة العضوية للتربة او الموجودة اصلاً ممكن ان تزيد من جاهزية البورون.

-التداخل مع العناصر المغذية: توفر كالسيوم عالي يساعد النباتات على تحمل تراكيز عالية من البورون وتعتمد النسبة 1:1200 كالسيوم: بورون في الاوراق لتبين احتمالية الحاجة الى اضافة البورون. نقص البورون على المحاصيل الحساسة مثل الجت ممكن ان يزداد سوءاً باضافة البوتاسيوم او التسميد بالكالسيوم.

مصادر البورون :

- البورون العضوي:محتوى البورون في المخلفات العضوية واطى الا انه وتحت الاضافات الاعتيادية للأسمدة العضوية فان الكمية ممكن ان تكون كافية.
- البورون المعدني :البوراكس (تترا بورات الصوديوم المصدر الاكثر شيوعاً.والطريقة الشائعة للإضافة هي النثر او التلقيح او الرش او الإضافة بشكل باودر(مسحوق).المهم عند الإضافة ان يكون التوزيع جيداً لأن المدى بين الكفاية والسمية وكما ذكر سابقاً ضيق والاضافة غير المتساوية ممكن ان تؤدي الى تجمع البورون بكمية كبيرة في بعض الأماكن مؤدية الى السمية.وعموماً الإضافة بين 0.1-3.5 كغم بورون لكل هكتار اعتماداً على طريقة الإضافة فتكون أداها 0.1-0.6 مع الرش وأعلاها 0.6-3.5 كغم بورون لكل هكتار عند الإضافة نثراً.

٦-٥ اسمدة البورون الشائعة الاستعمال

المصدر	الصيغة	% B
Borax البوراكس	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	١١,٤
Boric Acid حامض البوريك	H_3BO_3	١٧,٤
Sodium pent borate بورات الصوديوم الخماسية	$\text{Na}_2\text{B}_{10}\text{O}_{16} \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	١٨
Sodium tetraborate بورات الصوديوم الخماسية	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	١٥-١٤

وفي دراسة اجريت حول تأثير طرائق الزراعة ومواعيد الحش والرش بالبورون في حاصل البرسيم (*Trifolium alexandrinum* L.) وجد ان الرش بالبورون وبالتوصية الصحيحة وفي فترة النمو الخضري (قبل التزهير) اعطت افضل النتائج في حاصل بذور البرسيم (اشكندي ١٩٩٨).

تقريباً كل الكلوريد في التربة يكون بشكل ذائب في محلول التربة وبسبب هذه الذوبانية العالية كمية معتبرة من الكلوريد تغسل عندما يتجاوز الري أو المطر التبخر - نتج. نقص الكلوريد نادر الحدوث إلا أنه ممكن تحت بعض الظروف والحالات. ومن أهم مصادر الكلور السمادية (جدول ٦-٦).

جدول ٦-٦ أسمدة الكلور

المصدر	% Cl
كلوريد الامونيوم	٦٦
كلوريد الكالسيوم	٥٦
كلوريد المغنيسيوم	٧٤
كلوريد البوتاسيوم	٤٧
كلوريد الصوديوم	٦٠

المولبدنوم (Mo): Molybdenum

دورة المولبدنوم: مع أن المولبدنوم أيون سالب (أيون) في المحلول إلا أن العلاقات بين صورته المختلفة لا تختلف كثيراً عن الأيونات الموجبة .

العوامل المؤثرة في جاهزية المولبدنوم في التربة :

- درجة تفاعل التربة (pH) : جاهزية المولبيدات تختلف عن بقية العناصر المغذية الصغرى إذ أنها تزداد مع زيادة درجة تفاعل التربة (pH) . والزيادة هنا بمقدار عشر مرات لكل وحدة واحدة زيادة في درجة تفاعل التربة (pH) .

- أكاسيد الحديد و/ أو الالمنيوم: المولبدنوم يمتز على اسطح هذه الأكاسيد وتقل الجاهزية نتيجة لذلك.

مصادر المولبدنوم السمادية:

- السماد العضوي: بشكل عام محتوى الأسمدة العضوية من المولبدنوم واطئ.

- المولبدنوم المعدني: هناك أسمدة مختلفة مثل مولبيدات الامونيوم والتي تضاف بتركيز واطئة 50-500 غم للهكتار (0.5-5.0 اونس لايكر)*. وأحياناً تعامل البذور بمحلول المولبيدات وبتراكيز واطئة.

٦-٧ أسمدة المولبيديوم الشائعة الاستعمال

المصدر	الصيغة	% Mo
--------	--------	------

٥٤	$(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	مولبيدات الامونيوم
٣٩	$\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	مولبيدات الصوديوم
٦٦	MoO_3	ثلاثي اوكسيد الموليبيديوم

* لتحويل الوحدات الى الوحدات العالمية لاحظ الملحق (١)

النكل (Ni): Nickel

النكل هو العنصر الاخير الذي اضيف عام 1987 على انه عنصر اساسي للنباتات الراقية. محتوى النباتات بشكل طبيعي يتراوح بين 0.1-1.0 ملغم /كغم ¹⁻ مادة جافة. يمتص على هيئة Ni^{2+} وهو المكون الفلزّي لانزيم اليوريز الذي يساعد في التحلل المائي لليوريا. كما انه مهم في تمثيل النتروجين في البقوليات ويشجع انتاجية البذور لمحصول فول الصويا. كذلك يشجع انبات بذور الحبوب الصغيرة. التسميد بمخلفات المجاري (الحمأه) ممكن ان يضيف تراكيز عالية من هذا العنصر ولذا يجب الانتباه الى ذلك.

العناصر المغذية المفيدة Beneficial Elements:

هناك ثلاثة من العناصر المغذية مفيدة لبعض النباتات ولكنها لم تعد اساسية لاكمال دورة حياة النباتات .

الكوبلت (Co): Cobalt

الكوبلت اساسي لنمو الاحياء المجهرية التعايشية (الرايزوبيا) و البكتريا المثبتة للنتروجين حرة المعيشة والطحالب الخضراء المزرقه. بتعبير اخر الكوبلت مهم بالنسبة لتثبيت النتروجين الجوي. تثبيت النتروجين الجوي في محصول الجت ممكن ان يحفز بتركيز كوبلت بحدود 10 جزء بالليون (10 جزء من ألف مليون جزء). الكوبلت مهم في بناء فيتامين B_{12} في الحيوانات المجتره. يبلغ تركيز الكوبالت في مادة النبات الجافة ٠,٠٢-٠,٠٥ ملغم /كغم ¹⁻ .

اسمدة الكوبلت:

نقص الكوبلت في الحيوانات المجتره ممكن ان يصحح من خلال اضافة الكوبلت الى العليقة او ماء الشرب او من خلال تسميد المحاصيل العلفية بكميات قليلة من الكوبلت. التسميد باسمدة كبريتات الكوبلت وبحدود 150-300 غم للهكتار (1.5-3.0 اونس للايكر)

الصوديوم (Na): Sodium

الصوديوم اساسي للنباتات الملحية والمحاصيل الجذرية. الصوديوم يمكن ان يعوض جزئياً عن البوتاسيوم في حالات النقص الشديد للبوتاسيوم والتعويض لبعض الوظائف وليس لكلها. تركيز الصوديوم في الاوراق بحدود ٠,٠١-١٠,٠ % و الصوديوم يشترك بالعلاقات المائية ويزيد من مقاومة بعض المحاصيل للجفاف او حالات نقص

الماء. البنجر السكري والشلغم والمحاصيل الجذرية بشكل عام تستجيب للصوديوم، فهو يؤدي الى زيادة نسبة السكر في البنجر السكري.

السليكون Silicon (Si):

محاصيل الحبوب والحشائش تحوي 0.2-2.0 % سليكون بينما نباتات الاوراق العريضة بحدود 0.02-0.2 % .السليكون يزيد من صلابة الخلايا والانسجة ويقلل من فقد الماء ويقلل الاصابة بالامراض.السليكون مطلوب لنمو مثالي للقصب وإنتاج السكر.في محصول الرز للسليكون دور في المحافظة على استقامة وصلابة الاوراق ومقاومة افضل للامراض وهو مفيد للرز اذ يخلصه من السمية بالمنغنيز من خلال ترسيب المنغنيز على شكل سلكات المنغنيز ($MnSiO_4$).

أسئلة عامة: -ماهي العناصر المغذية الصغرى الاساسية والمفيدة

- ماهي الصور التي يمتصها النبات من هذه العناصر المغذية.
- ماهو تأثير درجة تفاعل التربة (pH) في جاهزية العناصر المغذية الصغرى
- كيف يؤثر الغمر في جاهزية الحديد و المنغنيز .
- ماهي الاسمدة المخلبية وما اهميتها .
- ماهي افضل طرائق اضافة العناصر المغذية الصغرى ولماذا.
- مزارع يرغب اضافة 5 باوند زنك للايكر احسب كمية كبريتات الزنك و الزنك المخلبي $Na_2ZnEDTA$ المطلوب اضافتها على اساس كغم للهكتار علماً ان تركيز الزنك في الزنك المخلبي هو ١٤ %.

الفصل السابع

العناصر المغذية واستعمال المياه والتداخلات الأخرى

Plant Nutrient, Water Use, and other Interactions

عندما يتداخل عاملان من عوامل النمو فان تأثير احدهما سيتأثر بالآخر. هذا التأثير اما ان يكون ايجابي او سلبي او بدون تأثير. التأثير او التداخل السلبي يحدث عندما تكون استجابة النبات الى العوامل المركبة (عاملين او اكثر) اقل من الاستجابة لهذين العاملين اذا ما اضيفت بشكل منفصل) بتعبير اخر الاستجابة للعاملين مجتمعة اقل من مجموع الاستجابة لاضافة كل عامل بشكل منفصل). التداخل الايجابي يتبع قانون الحد الادنى للعالم ليبيك " Liebig's Law of the minimum " او قانون العامل المحدد "Limiting law" او العامل المحدد "Limiting Factor" الذي ينص " إذا كان هناك عاملان محددان للنمو او تقريبا كذلك فان اضافة احدهما سيكون له تأثير قليل td النمو بينما الاستجابة والانتاج ستكون اعظم عند اضافة كلا العاملين سوية ". وعند النقص الشديد لعنصرين غذائيين او اكثر فان الاستجابة للمغذيات ستكون بتداخلات معنوية قوية.

التداخلات ممكن ان تكون :-

- بين عنصرين مغذيين او اكثر .
- بين المغذيات او العمليات الزراعية (موعد الزراعة، الحراثة) .
- مستوى السماد وصنف المحصول .
- الاصناف وكثافة الزراعة .
- المغذيات والحرارة والرطوبة. . .

التداخل بين الماء و العناصر المغذية للنبات :-

الإجهاد المائي يكون من اكثر العوامل المحددة للنمو حتى في بعض المناطق التي يكون فيها التساقط (الامطار . . .) اعلى من الاستهلاك المائي (التبخر - النتح) فهناك اجهادات ناتجة من نقص

العناصر المغذية او الحشرات او الادغال تؤثر في كفاءة استعمال المياه من قبل النبات وهذا سيؤثر في الانتاجية والربحية .

وبسبب التزايد على طلب المياه للاستعمالات المدنية والحضرية غير الزراعية وبسبب شحة تجهيز او توافر المياه في العديد من الدول يصبح موضوع كفاءة استعمال المياه (كمية المياه المستعملة لانتاج محصول ما) من التحديات المهمة والرئيسة في الزراعة . وعموما فان أي عامل يحسن ويزيد الانتاج سيؤثر في كفاءة استعمال المياه.

كفاءة استعمال المياه: Water Use Efficiency

تمثل إنتاج المحصول لكل وحدة مياه مستعملة من التربة ، الامطار ، الري . هذه الكفاءة تختلف حسب المحصول والادارة المستخدمة . اي ادارة جيدة تزيد وتعظم من الانتاج ستزيد من كفاءة استعمال المياه .

ومع إن استعمال الري المنظم يجعل الانتاج اكثر استقراراً الا ان الانتاج ممكن ان يبقى محدداً بعوامل أخرى. وهنا ببساطة اذا تضاعفت طاقة الانتاج مع الري يزداد الطلب على المغذيات وتكون الحاجة قائمة لاضافة الاسمدة بانواعها المختلفة . كذلك مع توافر عناصر مغذية وبشكل مثالي تكون كفاءة استعمال المياه افضل لاسيما عند اضافة الاسمدة البوتاسية بكميات مناسبة(علي ومحمد ٢٠٠٣).

التسميد وامتصاص الجذور للماء :-

إن معظم الماء المستعمل من قبل الجذور يكون من الطبقة السطحية للتربة مقارنة بالذي يمتص من الطبقة تحت السطحية. ولكن عند استنزاف الماء الجاهز في الطبقة السطحية فان جذور

النباتات يجب ان تأخذ الماء من الطبقة تحت السطحية وهذا يكون افضل مع التسميد الجيد الذي يزيد من العمق الفعال للجذور (العمق الذي تستطيع الجذور ان تمتص الماء منه) ومن ثم يستطيع المحصول مقاومة الجفاف بشكل افضل. ومع هذا يجب ان يكون هناك ماء تحت سطحي والا فان التسميد سيكون هنا بدون فائدة .

اهمية التسميد الجيد وعلاقته باستعمال كفاء للمياه ومقاومة المحصول لنقص الماء ممكن ان تلخص بالنقاط

التالية:-

- زيادة الرطوبة المتوفرة ستؤثر في حركة وانتقال العناصر المغذية ولاسيما الفسفور والبوتاسيوم التي تتحرك بالانتشار بشكل رئيس والتي تؤثر فيها الرطوبة بشكل مباشر .
- الرطوبة الكافية لها تأثيراتها الفسيولوجية في الجذور وقابليتها في امتصاص المغذيات.
- اضافة البوتاسيوم وتوافره في التربة بشكل جاهز سيزيد من قابلية النبات على تنظيم امتصاص المياه وزيادة كفاءة الامتصاص والاستهلاك المائي نتيجة لتنظيم فتح وغلق الثغور ودور البوتاسيوم التنظيمي لعدة امور فسيولوجية في النبات (علي ٢٠٠٤ و علي وآخرون ٢٠٠٥).
- توافر العناصر المغذية بشكل مثالي سيساعد في نمو غطاء خضري جيد وسريع وهذا الغطاء سيققل من فقدان الماء عن طريق التبخر من سطح التربة ويزيد من جاهزية الماء . كما ان زيادة النمو الخضري وزيادة الانتاج وزيادة كثافة الجذور سيحسن من غيض الماء بالتربة وتحسين الصفات المائية للتربة .
- جاهزية عناصر مغذية جيدة ومتوازنة ونمو جيد سيسرع من النضج وسيوفر من المياه ويؤدي الى تقليص مدة بقاء المحصول في الحقل واحيانا يتم ملء الحبوب قبل مدة الصيف الحار والذي سيمكن من تجاوز التأثير السلبي في الإزهار وتكوين الثمار وملء الحبوب لاسيما في محصول الذرة الصفراء الموسم الربيعي..

مستوى رطوبة التربة وامتصاص العناصر الغذائية:

الماء أساس لامتصاص المغذيات من خلال تأثير في كافة عمليات نقل العناصر المغذية وانتشارها ونمو الجذور كأعراض الجذور وعملية النقل بالجريان الكتلي او بالانتشار . عند توافر رطوبة

جيدة فان الجذور ستكون منتشرة بشكل جيد وبعمر جيد يزيد من اسطح التماس مع التربة وامتصاص العناصر المغذية سيكون افضل ولا سيما الكالسيوم والمغنيسيوم . الجريان الكتلي لماء التربة او حركة العناصر المغذية مع حركة الماء او ما يسمى بتدفق النتح او الحركة نتيجة النتح يتم من خلال انتقال النترات والكبريتات والكالسيوم او المغنيسيوم الى الجذور .

المغذيات تنتشر من المناطق ذات التركيز العالي الى المناطق ذات التركيز الواطئ ولكن بمسافة لا تتجاوز 5 ملمتر . وهنا معدل الانتشار يعتمد بشكل رئيس على توافر الرطوبة . ولذا مع اغشية مائية او غلفة مائية سميكة او مع تراكيز مغذيات اعلى تتحرك المغذيات عن طريق الانتشار بشكل افضل . كذلك امتصاص المغذيات يتأثر بشكل غير مباشر نتيجة لتأثير المحتوى الرطوبي في فسلجة النبات بشكل عام وكذلك في تهوية التربة وتركيز الاملاح في التربة .

في ترب الأراضي الجافة وشبه الجافة (Dry land) والتي يعد نقص الماء هو العامل الاكثر تحديدا للانتاج ولذا كان نظام المحصول الواحد لدورة زراعية زراعة - بور (ترك الارض بدون زراعة) هو المستعمل إلا أن الدراسات أثبتت أن الزراعة الكثيفة مع تبني تقانات زراعية لاسيما انظمة الحراثة الدنيا (Minimum Tillage او Zero Tillage) ستعطي إنتاج ومحصول أعلى بكثير وزيادة في كفاءة استهلاك المياه بشكل واضح . حركة الفسفور و البوتاسيوم والعناصر الصغرى تتأثر بالمحتوى الرطوبي بشكل كبير لانها تنتقل بالانتشار . الرطوبة تتداخل بشكل كبير مع ذوبانية المنغنيز الذي يتحول من الشكل المؤكسد الى الشكل المختزل في ظروف التهوية القليلة مما يزيد من المنغنيز الذائب .

في الترب المروية التداخلات متشابهة كما تم ذكره انفاً لا ان التداخلات هنا تعمل في مستويات الانتاج العالية . وهنا التسميد عامل مهم لان الرطوبة يمكن السيطرة عليها ومتوافرة ومن ثم إضافة السماد سيكون له التأثير الكبير والمهم في الانتاجية . وبشكل عام الاستجابة لاضافة N من قبل المحصول تكون اعلى وافضل عندما يكون توافر الماء بشكل جيد .

التداخلات بين المغذيات :-

التداخلات بين $P-N$ ، $K-N$ تلاحظ بشكل شائع. والحقيقة ان موضوع العامل المحدد للنمو يكون ذا تأثير كبير هنا . فعندما يكون الانتاج محدود ممكن ان لا يكون البوتاسيوم في الترب الجافة مثلاً عاملاً محدداً ، الا ان استعمال اصناف عالية الانتاج وتسميد N ، P عالٍ سيؤدي الى ضرورة اضافة البوتاسيوم والا سيكون عاملاً محدداً للإنتاج. وهنا يلاحظ انه عند اضافة 30 كغم N /هـ كانت الاستجابة قليلة لاضافة البوتاسيوم ولكن عند اضافة 90 كغم N /هـ الاستجابة للبوتاسيوم كانت خطية حتى اعلى مستوى مستعمل .

التداخلات مع المغذيات الصغرى ممكن ان تكون كبيرة جدا . في الترب واطئة الفسفور والزنك فان اضافة P او Zn بشكل منفصل قلل من انتاج الذرة الصفراء الا انه عند اضافة كلا العنصرين كان هناك تداخل ايجابي ، ومع هذا هناك دراسات تبين وجود تداخل سلبي عند اضافة كميات عالية من الفسفور والزنك.

التداخل بين المغذيات والكثافة الزراعية :-

زيادة الكثافة النباتية (التي تعبر عن عدد النباتات في المساحة المعينة) لا يؤدي لوحده الى انتاج عالٍ بدون اضافة او توافر مغذيات كافية . وكذلك زيادة التسميد لوحده غير كاف ما لم تكن هناك زيادة في الكثافة النباتية . ومثال ذلك ، عند 30000 نبات/هـ فان زيادة N الى 270 كغم N /هـ تنتج عنه زيادة معينة ولكن مع 90000 نبات /هـ الزيادة كانت الى الضعف .

وبشكل عام أي تقنية حديثة تزيد من طاقة الانتاج تتطلب ان تكون هناك زيادة موازية في المغذيات المضافة كي يتم الحصول على التداخل او الربحية المطلوبة.

أسئلة مختارة:-

- ماهو التداخل الموجب
- ماهو العامل المحدد وكيف يؤثر في الاستجابة والتداخلات بين المغذيات
- ماهي كفاءة استهلاك المياه وما علاقتها بالتسميد
- ما علاقة اضافة السماد بامتصاص السماد من قبل النبات

الفصل الثامن

تقييم الأسمدة وخلطها

Fertilizers Evaluation & Mixing

يتوافر في السوق (مكاتب ووكالات بيع الأسمدة والمستلزمات الزراعية) العديد من المصادر السمادية المختلفة وبأسعار مختلفة. ومن الضروري ان تكون هناك مواصفات معينة ممكن الرجوع إليها في تفضيل هذا السماد او ذلك.

تقييم الاسمدة : Fertilizers Evaluation

- هل السماد بسيط او صرف (يجهز عنصر مغذي واحد) او سماد مركب (يحتوي اكثر من عنصر مغذي رئيس)-وهنا ألسماد المركب غالباً افضل من السماد البسيط او الصرف لأنه سيتم تجهيز اكثر من عنصر مغذٍ في اضافة واحدة
- درجة تحليل السماد(المحتوى من العناصر المغذية) -وهنا كلما كان المحتوى اعلى كلما كان السماد افضل.وهناك طرائق كيميائية لتقدير محتوى الاسمدة من العناصر المغذية (الفصل الثاني عشر).
- التأثير النهائي للسماد في التربة -هل هو منتج للحموضة ام متعادل او منتج للقاعدية .والافضلية هنا تعتمد على نوع التربة .ومثال ذلك في الترب الكلسية يفضل اضافة الاسمدة المنتجة للحموضة مثل كبريتات الامونيوم و الاسمدة الحاوية على الكبريتات.
- قابلية السماد على المحافظة على مواصفاته اثناء الخزن وعدم التكتل بشكل طبقة صلبة وعدم تعرضه للانفجار
- القابلية على الخلط مع الاسمدة الأخرى-وفي هذا المجال هناك جداول وأشكال تبين قابلية الاسمدة على الخلط مع بعضها الاخر .ان هذا الموضوع مهم جداً سيما عند خلط الاسمدة في تحضير الاسمدة الخليطة(الخلط الفيزيائي).
- درجة ذوبان السماد بالماء-وهذا مهم في تحضير الاسمدة السائلة واطافة الاسمدة مع مياه الري.وفي المحاليل الغذائية.
- سرعة تحرر السماد في التربة وقابليته على البقاء بشكل ذائب-وهنا تفضل الاسمدة بطيئة التحرر والمخلبية على الاسمدة الاعتيادية.
- وبالنسبة للاسمدة العضوية تقيم على اساس نظافتها وخلوها من الاملاح ودرجة تحللها او نسبة الكربون الى النتروجين فيها.
- السعر - وهذا مهم جداً إلا ان السماد الأقل سعراً ليس هو الأفضل في كل الأحوال.

التقييم الوصفي والكمي للاسمدة:

هناك تقييم فيزيائي للسماد له علاقة بالشكل والتبلور وحجم البلورات وهناك تقييم كيميائي عام مثل درجة التفاعل والملوحة و الذوبانية وهناك تقدير لمحتوى السماد من العنصر او العناصر المغذية وهذا سيتم التطرق اليه في الجزء العملي(الفصل الثاني عشر).

خلط الأسمدة :Fertilizers Mixing

هناك انواع من الاسمدة وكما تمت الاشارة الى ذلك منها البسيط او المنفرد الذي يجهز عند اضافته عنصر مغذ واحد وهناك السماد المركب والذي يحوي على اكثر من عنصر مغذ والسماد الخليط الناتج من خلط سمادين او اكثر.

وعملية خلط الاسمدة ممكن ان تتم من خلال:

- خلط كيميائي في معامل صناعة الاسمدة مثل خلط الامونيا مع حامض الفسفوريك لانتاج فوسفات الامونيوم او خلط اليوريا مع حامض الفسفوريك لانتاج اليوريا - فوسفات او خلط سماد نتروجيني مع فوسفاتي وبوتاسي لانتاج السماد المركب (K₂O-P₂O₅-N)18-18-18 او (0-27-27). وفي هذا النوع من الخلط ينتج سماد متجانس ذو مواصفات جيدة عند الاضافة من حيث التوزيع وبشكل متساو للعناصر المغذية التي يحتويها.
- خلط ميكانيكي او فيزيائي :وعملية الخلط هنا ممكن ان تتم في محل بيع الاسمدة او المزرعة او البيت باستعمال الاسمدة البسيطة مثل كبريتات الامونيوم واليوريا والسوبرفوسفات وكبريتات البوتاسيوم وحتى ممكن استعمال الاسمدة العسوية.

دليل خلط الاسمدة:

من اجل ايجاد كميات الاسمدة المنفردة او البسيطة المطلوبة لعمل او لتحضير السماد الخليط او المركب ممكن استعمال الصيغة الاتية:

% للعنصر الغذائي في السماد الخليط(المزيج)

كمية السماد المنفرد = ----- X الوزن المطلوب من السماد الخليط(المزيج)

% للعنصر الغذائي في السماد الخليط(المزيج)

او من خلال النسب المئوية وكما مبين في الامثلة الاتية:

مثال محلول: لو طلب تحضير 100 كغم من سماد مركب او خليط صيغته (6-6-6) او بتعبير اخر سماد يحوي

6 % N و 6 % P و 6 % K وتتوفر اسمدة اليوريا (46 % N) و السوبر فوسفات الاعتيادي (9 % P) وكبريتات البوتاسيوم (40 % K).
الحل:

6

كمية اليوريا = ----- X 100 = 13.0 كغم
46

6

كمية السوبر فوسفات = ----- X 100 = 66.67 كغم
9

$$\text{كمية كبريتات البوتاسيوم} = 100 \times \frac{6}{40} = 15.0 \text{ كغم}$$

مجموع الاوزان لهذه الاسمدة هو 94.7 كغم. وهنا نحتاج الى كمية اضافية مقدارها 5.3 كغم مادة مائه لاكمال الوزن المطلوب. المادة المائلة اما ان تكون من الجبس او الرمل او الكبريت .

مثال اخر:

لتحضير طن من سماد خليط يحوي (5 % N و 10 % P_2O_5 و 10 % K_2O) او بتعبير اخر (5-10-10) . وتتوفر اسمدة كبريتات الامونيوم (21 % N) و و السوبر فوسفات الاعتيادي (20 % P_2O_5) و كلوريد البوتاسيوم (60 % K_2O) .

الحل:

$$\text{كمية كبريتات الامونيوم} = 1000 \times \frac{5}{21} = 238.0 \text{ كغم}$$

$$\text{كمية السوبر فوسفات} = 1000 \times \frac{20}{10} = 500.0 \text{ كغم}$$

$$\text{كمية كلوريد البوتاسيوم} = 1000 \times \frac{10}{60} = 166.7 \text{ كغم}$$

$$\text{المجموع} = 904.7$$

$$\text{المادة المائلة} = 1000 - 904.7 = 95.3 \text{ كغم.}$$

والمخطط الاتي يبين امكانية الاسمدة المختلفة على الخلط مع بعضها:

Potassium sulphate	Y	Rock phosphate
Potassium chloride	Y	Superphosphate
Sodium nitrate	*	Reverted superphosphate
Ammonium nitrate	*	Serpentine superphosphate
Ammonium sulphate	Y	Bonedust
Basic slag	Y	Dried blood
Quicklime	Y	Blood and bone
Lime	Y	Lime
Blood and bone	Y	Quicklime

مخطط يبين المزج المناسب للاسمدة (Y يعني نعم المزج ممكن و N يعني كلا لايجوز المزج و *
المزيج يتكتل و A الفوسفات الذائبة تصبح اقل ذوباناً و B المزج ممكن لمن فقط للاستعمال
المباشر اي بدون تأخير.

الفصل التاسع

أساسيات إدارة المغذيات

Principles of Nutrient Management

برامج إدارة كفاءة للعناصر المغذية ممكن أن تجهز النباتات بالكميات المناسبة للإنتاج والربحية مع ضمان

التقليل من المخاطر البيئية . ومن العوامل المؤثرة في كمية العناصر المغذية:

• صفات المحصول – كمية العناصر المغذية المطلوبة تختلف اعتماداً على المحصول (النوع والصنف وإدارة

المحصول والإنتاج)(جدول 1-11)والظروف البيئية(الحرارة والرطوبة)و خواص التربة(نوع التربة وخصوبة التربة

والموقع من حيث الارتفاع وإدارة التربة).

جدول (1-11) الامتصاص المثالي للعناصر المغذية لعدد من المحاصيل الحقلية والبستانية المختارة

Zn	Mn	Cu	S	Mg	Ca	K	P	N	الإنتاج طن/هكتار	المحصول
كغم/هكتار										
0.09	0.03	0.04	9.0	6.7	2.2	27	14	73	3.2	الشعير (حبوب)
0.06	0.34	0.011	4.5	2.2	9	90	11	34	5.0	الشعير (قش)
0.34	0.11	0.09	17	20	6.7	45	45	170	12.5	الذرة الصفراء (حبوب)
0.06	0.07	0.02	11	7.8	4.6	25	34	73	4.8	الذرة البيضاء (حبوب)
0.06	0.07	0.06	26	11	21	83	46	210	3.4	فول الصويا (حبوب)
–	–	–	13	–	–	34	15	78	3.0	زهرة الشمس
0.18	0.11	0.05	5	11	2.2	28	22	79	3.6	الحنطة (حبوب)
0.7	0.07	0.11	50	45	180	336	45	390	15.0	الجوت
–	–	–	–	–	-	290	45	350	15.0	البرسيم
0.03	0.03	0.03	11	5.6	9	50	11	34	30.0	التفاح
0.3	0.09	0.03	22	2.2	12	50	23	50	18.0	البصل
0.1	0.17	0.07	8	8	6.5	177	54	100	38.0	البطاطا
0.2	0.15	0.08	16	12	8	180	45	134	50.0	الطماطة

• الجذور – بما إن معظم العناصر الغذائية تمتص بواسطة جذور النباتات فان فهم صفات الجذور مهم

في إدارة العناصر المغذية .قابلية الجذور للبحث في التربة عن العناصر المغذية والماء يعتمد على

خواص الجذور الفسلجية والمورفولوجية.أقطار الجذور وأطوالها وكثافة الشعيرات الجذرية ووجود فطر

المايكورايزا من عدمه.مثال ذلك من محاسن المحاصيل المتعمقة الجذور كالجوت والبرسيم الحلو انها

تفكك التربة تحت السطحية المرصوصة من خلال تغلغل الجذور والتحلل الذي يلي ذلك. البقوليات المتعمقة الجذور في المراعي تجهز علفاً جيداً للحيوانات أفضل من التي تقدمه الحشائش ضحلة الجذور. و الجذور تتأثر بالمسافات بين النباتات وبين الخطوط (الكثافة النباتية).

- صفة السعة التبادلية للأيونات الموجبة للجذور أيضاً تؤثر في فابلية المحصول في امتصاص واخذ العناصر المغذية. وجود فطريات المايكورايزا من عدمه مهم جداً لاسيما مع العناصر المغذية غير المتحركة في التربة لاسيما الفسفور وبالذات عندما يكون تركيزه منخفض في التربة او مضاف بأشكال بطيئة التيسر والجاهزية (سلمان ٢٠٠٣).

• صفات التربة - خواص التربة الفيزيائية التي تحد من نمو الجذور لها تأثير مباشر في كفاءة

الامتصاص. حرارة التربة وفلحيته مهمة في توفير المكان المناسب لنمو وتغلغل الجذور .

- العناصر المغذية للنبات - اضافة عناصر مغذية مناسبة وكافية قبل الزراعة يشجع على تطور نظام

جذري جيد.

- وضع السماد وامكان وطريقة اضافة العناصر المغذية - من الامور المهمة التي يجب اخذها بنظر الاعتبار

عند وضع السماد ما ياتي:

- محاولة التقليل من التأثير الملحي للسماد وذلك لاختلاف المصادر السمدية في تأثيرها الملحي وهنا يجب ان تضاف

الاسمدة ذات الدليل الملحي العالي بمسافة عن الجذور لاسيما في المراحل الأولى من النمو.

- التوقيت الصحيح للتسميد مهم هو الآخر كاهمية إضافة السماد والكمية المضافة.

طرائق إضافة الأسمدة:

- إضافة الأسمدة الصلبة: هناك عدد من الخيارات تشمل الإضافة السطحية او تحت السطحية و

الإضافة قبل او عند او بعد الزراعة.

- الإضافة قبل الزراعة: وتشمل النثر (Broadcast): تضاف العناصر المغذية بشكل متساوٍ على سطح

التربة. وهنا ممكن ان تخلط مع السطح او تترك بدون خلط والافضل هو الخلط من خلال الحراثة.

-الاضافة عند الزراعة (Banding) وهنا من المفضل الاضافة بمسافة 2.5-7.5 سم الى جانب او

تحت البذرة وبعمق 2.5-5.0 سم.او بعمل خط مواز لخط البذار وبمسافة معينة ويوضع السماد

فيه(وهنا المسافة بين خطوط الزراعة).او تتم الاضافة بعمل حزمة حول البذرة وهذا شائع مع

المحاصيل التي تزرع على مسافات بين جورة واخرى.

- بعد الزراعة :وهنا ممكن ان تضاف الاسمدة

فوق النباتات كما هو الحال بما يسمى بالاضافة الفوقية(Top dressing) لاسيما بالنسبة

لاضافة النتروجين لساحات المروج والمسطحات الخضراء.

الاضافة الجانبية او التلقيح او الحزم وهي طريقة شائعة الاستعمال للدفعات المختلفة للسماد

ولمحاصيل الخضر بشكل خاص.

الدليل الملحي Salt index: التركيز العالي للاملاح التي تكون في تماس مع الجذور اومع البذور عند مرحلة الانبات تؤثر سلباً من خلال التأثير الملحي الازموزي والتاثير السمي النوعي للاملاح لاسيما في الاراضي غير المتأثرة بالاملاح.وهنا تصنف الاسمدة الى مجاميع وفقاً لدليلها الملحي والذي يؤثر في كمية السماد المضاف في مرحلة الانبات والمسافة التي يجب ان يوضع فيها السماد عن البذور او البادرات.والدليل الملحي عبارة عن النسبة بين الزيادة في الضغط الازموزي الناتج عن اضافة السماد نسبة الى الضغط الازموزي الناتج من اضافة الوزن نفسه من نترات الصوديوم على اساس قيمة نسبية هي المئة (على اساس ان الدليل الملحي لنترات الصوديوم هو 100) والجدول (2-11) يبين الدليل الملحي لبعض الاسمدة.وعموما املاح النتروجين و البوتاسيوم تملك دليل ملحي اعلى من الفسفور. اضافة الامونيوم بالقرب من البذور ايضا له محاذير نتيجة لنطاير الامونيا قتاتيرها السلبي في الاتسجة النباتية لا سيما في الترب القاعدية او المائلة الى القاعدية كالترب الكلسية.

جدول 2-11 الدليل الملحي لمواد سمادية شائعة الاستعمال

المصدر السمادي	الصيغة الكيميائية	التحليل	الدليل الملحي (نسبة الى نترات الصوديوم)	الدليل الملحي الجزئي
المصادر النتروجينية				
الامونيا الالامائية	NH ₃	83(N)	47	0.57
نترات الامونيوم	NaNO ₃	35(N)	104	3.1
كبريتات الامونيوم	(NH ₄) ₂ SO ₄	21(N)	88.3	3.2
اليوريا	CO(NH ₂) ₂	46(N)	74	1.62

6.1	100	16.5(N)	NaNO ₃	نترات الصوديوم
المصادر الفوسفاتية				
0.16	7.8	48(P ₂ O ₅)	Ca(H ₂ PO ₄) ₂	السوبر فوسفات المركز
0.21	10.3	48(P ₂ O ₅)	Ca(H ₂ PO ₄) ₂	السوبر فوسفات الثلاثي
0.401	26.7	54(P ₂ O ₅) + 11(N)	NH ₄ H ₂ PO ₄	فوسفات أحادي الامونيوم
0.456	29.2	46(P ₂ O ₅) + 18(N)	(NH ₄) ₂ HPO ₄	فوسفات ثنائي الامونيوم
المصادر البوتاسيومية				
1.94	116.1	60(K ₂ O)	KCl	كلوريد البوتاسيوم
0.85	42.6	50(K ₂ O)	K ₂ SO ₄	كبريتات البوتاسيوم
1.20	69.5	44(K ₂ O) + 13(N)	KNO ₃	نترات البوتاسيوم
0.097	8.4	34(K ₂ O) + 51(P ₂ O ₅)	K H ₂ PO ₄	فوسفات احادي البوتاسيوم

الإضافة الورقية للعناصر الغذائية (الإضافة رشاً على الأوراق) :

إضافة الأسمدة المعدنية الذائبة بالماء من الممكن ان يتم من خلال رشها على الأوراق او الاجزاء الهوائية للنباتات بشكل مباشر . هذه العناصر المغذية بعد اضافتها ستتغلغل الى داخل الورقة او الجزء الخضري من خلال طبقة البشرة او الثغور. هذه الطريقة للتسميد هي بالأساس للاستجابة السريعة لتصحيح نقص معين . الاضافة للعناصر المغذية بهذه الطريقة تتأثر بعدد من العوامل المناخية وتحتاج الى ادارة معينة ذات علاقة باختيار المصدر السمادي المناسب والتركيز المناسب ووقت الاضافة التي يجب ان يكون في الصباح الباكر او عند الغروب. وعلى الرغم من الاضافة بهذه الطريقة تبقى تكميلية للاضافة الارضية لاسيما للعناصر المغذية الكبرى الا انها مهمة جداً ويمكن ان تسد حاجة النبات من العناصر الصغرى ولاسيما للمحاصيل البستانية ذات المردود الاقتصادي العالي.

تراكيز بحدود 1-2 % غالباً ما تستعمل لتجنب حدوث أي ضرر على الاوراق. الاضافة رشاً على الاوراق لليوريا اثبتت نجاحها في اشجار التفاح والحمضيات . اضافة الفسفور ورقياً قليل الاستعمال بشكل عام لأن معظم مصادره صعبة الذوبان بالماء و اضافته تتطلب عناية ودراية اكبر من اسمدة النتروجين لاسيما موضوع التركيز المناسب للاضافة والتي يجب ان لايتجاوز 0.4-0.5 % لمعظم المحاصيل. ومع ان

اضافة البوتاسيوم محدوده بهذه الطريقة الا ان هناك تجارب عدة في العراق نفذت العديد منها في كلية الزراعة -جامعة بغداد اثبتت نجاح الاضافة رشاً للبوتاسيوم وبتراكيز جيدة نسبياً ولمحاصيل حقلية مثل الرز و الذرة الصفراء وزهرة الشمس والبطاطة ومحاصيل بستتية مثل الطماطة المزروعة تحت الزراعة المحمية.

الاضافة رشاً للعناصر المغذية تعد متميزة مع العناصر المغذية الصغرى وذلك لأن التراكيز التي تضاف فيها هذه العناصر واطئة فلايوجد خوف من الحروق او التأثير السلبي للاضافة لاسيما اذا ما تمت الاضافة بالتراكيز المناسبة وبالوقت المناسب،هذا فضلاً عن المشاكل التي تواجه اضافة العناصر المغذية الصغرى عند الاضافة الى التربة .

اضافة السماد مع مياه الري:

- الاضافة مع الري بالرش وهنا تكون الاضافة هي نفسها الاضافة رشاً على الاجزاء الهوائية للنبات او التسميد الورقي وتتبع معه القواعد نفسها من حيث المصدر السمادي والتركيز ووقت الاضافة.
- الاضافة مع نظام الري بالتنقيط او ما يطلق عليه الري المسمد اوالرسمدة او الفرثكة تعريباً للاسم الانكليزي Fertigation الذي هو عبارة عن دمج لكلمتي Fertilization +Irrigation .ومن اهم فوائد هذا الاسلوب او التقنيه هي الاضافة للعناصر المغذية وبشكل يتناسب مع نمو المحاصيل .أسمدة النتروجين أكثر استعمالاً في هذه الطريقة والفسفور تعد الأقل بهذه الطريقة وذلك لان معظم الفسفور المضاف ممكن ان يترسب مع المياه عالية المحتوى من الكالسيوم و المغنيسيوم ممكن ان يغلق الفتحات للمنقطات.الإضافة للأسمدة في هذه الطريقة تتم من خلال الإضافة في الخزانات الموجودة ضمن منظومة الري بالتنقيط .

سلوك الأسمدة الكيميائية المضافة في تقنية الري التسميدي:



الري المسمد والري الدقيق *Fertigation & Micro irrigation*

الري التسميدي او الرسمة او الفرتكة : عبارة عن اضافة السماد خلال نظام ري من خلال حقن السماد او اضافته الى مياه الري. الماء الغائض سيوزع السماد الى التربة.

توزيع السماد يعتمد على :

- انماط جريان الماء في التربة
- حركة السماد

اهم فوائد الري المسمد:

- النبات يمتص المغذيات بكفاءة اعلى لأنها تضاف الى الجذر او الاوراق مباشرة.
- السماد السائل المستعمل في الري المسمد ينتشر بشكل جيد في ماء الري مما يجعل المغذيات جاهزة بشكل مباشر للامتصاص بوساطة جذور النباتات في حالة التسميد مع الري بالتنقيط والاوراق في حاة التسميد الورقي للنباتات.
- انظمة الري المسمد مصممه لأضافة كميات الاسمدة بالكميات والاقوات ومدة الاضافة المرغوبة مع كل رية.
- التغذية البطيئة توفر نمواً متساوياً ويجعل النبات صحياً واكثر مقاومةً للأمراض والحشرات
- مع الري المسمد تكون المغذيات اكثر جاهزية وبشكل يتناسب مع الامتصاص اي تكون جاهزة حيوياً واكثر من ٩٥% من المغذيات تمتص بوساطة جذور النباتات. هذا يعني اقل فقدان بالغسل والتعرية والتطاير ومن ثم اقل تلوث للبيئة.

الاهداف المرغوبة في الري المسمد:

- تعظيم الربحية من خلال المحافظة على اعلى انتاج والتي يتحقق من خلال الاضافة الصحيحة لكميات السماد والماء.
- تقليل التأثير السلبي على البيئة المتسبب عن الغسل العالي للسماد خارج المنطقة الجذرية

تعظيم الربحية:

الري الدقيق (المنقطات و الانابيب و المرشات الدقيقة) ممكن ان تضيف الماء والمواد الكيميائية بكميات ومواقع دقيقة في الحقل.بحوث عدة اثبتت ان الري الدقيق يمتلك كفاءة توزيع عالية للمياه لاسيما اذا ما احسن تصميمه وادارته.ومع هذا ممكن ان يحدث فقدان لقسم من النترات المضافة حتى لو اضيفت المياه وفقاً للاستهلاك المائي .انظمة الري الدقيق ممكن ان تصمم بما يضمن اضافة الماء والسماذ بمستوى ومدد وتكرارية مطلوبة لزيادة امتصاص الماء والسماذ بالوقت التي تقل فيه الفقدان عن طريق الغسل للمغذيات من المنطقة الجذرية.وهذا يتطلب استراتيجية تحافظ على السماذ قرب المنقطات وخط اضافة المياه والتي تكون فيها كثافة الجذور عالية.ولذلك عملية توزيع السماذ في التربة يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار .هذا فضلاً عن ان الري السليم والاضافة الصحيحة لميات المياه والسماذ ستقلل من غسل السماذ بعيداً عن المنطقة الجذرية وبالتالي تقلل من تلوث المياه الجوفية لاسيما التلوث بالنترات.

مواصفات الاسمدة التي تستخدم بالري المسمد:

وحدات التركيز: هناك العديد من الوحدات المستخدمة للتعبير عن التركيز مثل جزء بالمليون و ملغم/كغم او ملغم / لتر او مليمول او سنتي مول/لتر والعلاقة بين هذه الوحدات كما يأتي:

١ جزء بالمليون (1ppm) = ١ ملغم / لتر = ١ ملغم / كغم

١% = ١٠٠٠٠ جزء بالمليون

١ ملي مول شحنة / لتر ($1 \text{ mmol } \text{C} \text{ L}^{-1}$) = ١ ملي مكافئ /لتر (meq/l)

هذا مع العلم ان الوحدة العالمية SI هي الملي مول ($\text{mmol } \text{C} \text{ l}^{-1}$) او السنتي مول ($\text{Cmol } \text{C} \text{ l}^{-1}$).

مواصفات السماذ :

تتضمن المحتوى من العناصر المغذية والذوبانية والكثافة والدليل الملحي والتأثير النهائي للسماد

في التربة من حيث الحامضية والقاعدية وحركة السماد. ومع هذا اهم صفة في اختيار السماد في

الري المسمد هي الذوبانية والتي يجب ان يكون السماد ذائب مائة بالمائة بالماء. الذوبانية تتأثر

بدرجة الحرارة وكمية المياه .

الحركة:

الاسمدة تختلف في قابليتها على الحركة خلال التربة مع ماء الري المتغلغل او الغائض في مقد

التربة. وهنا النترات يعد متحرك بدرجة كبيرة والاسمدة بطيئة الحركة هي الازمدة الامونياكية

والفوسفاتية والبوتاسية.

الدليل الملحي للسماد:

يمثل الخطورة الملحية للسماد او التأثير السلبي للسماد كملح، وهذا الموضوع تم التطرق اليه انفاً.

حقائق سريعة:

- يعد النتروجين اكثر المغذيات التي تضاف بهذه الطريقة . مغذيات اخرى مثل الفسفور و البوتاسيوم و الكبريت والعناصر المغذية الصغرى ممكن ان تضاف ولكن اقل شيوعاً.
- الامونيا اللامائية غير موصى بها في الاضافة مع انظمة الري بالرش وذلك لوجود احتمالية عالية لرفع درجة التفاعل (pH) مما يقلل من ذوبان الاملاح لاسيما الكالسيوم والمغنيسيوم وترسيبها مما يؤدي الى غلق فتحات المرشات والمنقطات. يمكن التغلب على هذا الترسيب بأضافة الكالكون (هكسا ميثا فوسفات الصوديوم). والمشكلة الاخرى التطاير الذي يحدث عند الاضافة مع مياه الري بالرش. ومع هذا الامونيا اللامائية اصلاً غير شائعة الاستعمال في معظم الدول النامية كما تمت الاشارة الى ذلك انفاً في الفصل الثاني.
- اضافة الفسفور عرضة للترسيب لاسيما في المياه ذات المحتوى العالي من الكالسيوم والمغنيسيوم. هذا فضلاً عن ان الفسفور المضاف سيبقى قرب السطح او المنقط..

- الانيونات (الايونات السالبة) التي لا تمتاز بالتربة يفضل اضافتها رشاً على الاوراق ولكن التراكيز هنا مهمة جداً خوفاً من الحرق.
- اضافة البوتاسيوم عادة تكون بين الريات المختلفة وبكميات بحدود ١١ كغم بوتاسيوم للهكتار وعموماً يستعمل مصدر يحوي نتروجين وبوتاسيوم .ويجب عدم استعمال كلوريد البوتاسيوم لاسيما للمحاصيل الحساسة ومن خلال عملية الرش لاسيما في ظروف ذات درجات حرارة عالية كما هو الحال في فصل الصيف بالعراق.
- اضافة الكبريت اكثر شيوعاً من البوتاسيوم .وعموماً تستعمل كبريتات الامونيوم.

الاسمدة شائعة الاستعمال في الري المسمد:

الاسمدة النتروجينية:

- نترات الامونيوم (AN-20): سماد سائل تحليله (٢٠-٠-٠) و درجة الحرارة التي عندها يترسب السماد من المحلول هي ٤١ فهرنهايت (٥ درجة مئوية). هذا السماد يجب ان لا يمزج مع المحاليل الحامضية او الاحماض.
- اليوريا نترات الامونيوم UAN: تحليله (٣٢-٠-٠). و درجة الحرارة التي عندها يترسب السماد من المحلول هي ٣٢ فهرنهايت (٠ درجة مئوية). في المناخات الباردة يستخدم محلول اليوريا نترات الامونيوم الحاوي على ٢٨% نتروجين (٢٨-٠-٠) والذي يتصف بان درجة الحرارة التي عندها يترسب السماد من المحلول هي ١ فهرنهايت (-١٧ درجة مئوية). تصل نسبة الاضافة لهذا السماد مع مياه الرش في بعض الولايات المتحدة الاميركية الى نسبة ٧٠%. ويمكن اضافة هذه المحاليل بالري بالتنقيط والانابيب المثقبة وحتى في ري المروز. المهم التوزيع الجيد للسماد وتوقيت الاضافة.
- كالسيوم نترات الامونيوم (CAN-17): تحليله (١٧-٠-٠-٨,٨ كالسيوم). اي يحوي ١٧% نتروجين و ٨,٨% كالسيوم. و درجة الحرارة التي عندها يترسب السماد من المحلول هي ٣٠ فهرنهايت (١,١- درجة مئوية).
- نترات الكالسيوم (CN-9): تحليله (٩-٠-٠) اي ٩% نتروجين و ١١% كالسيوم. و درجة الحرارة التي عندها يترسب السماد من المحلول هي ٥٠-٠ فهرنهايت (-١٧,٧- ١٥,٠ درجة مئوية).

الفسفور:

تتوافر عدد من الاسمدة الفوسفاتية التي يمكن استعمالها في الري المسمد .المشكلة مع الاسمدة الفوسفاتية هو ان استعمالها مع مياه ري ذات تركيز كالسيوم اعلى من ٤٠-٥٠ جزء بالمليون (٤٠-٥٠ ملغم لتر^{-١}) ممكن ان يؤدي الى ترسيب هذه الاسمدة بشكل فوسفات

الكالسيوم مما يؤدي الى غلق فتحات المنقطات . ومن اهم الاسمدة الفوسفاتية هي فوسفات الامونيوم المتعددة والتي تتواجد بعدد من درجات السماد كما مبين في الجدول ١١-٣. وهنا ضرورة التأكد من عدم حدوث الترسيب قبل الاضافة من خلال معرفة كمية السماد المضاف والماء نوعية الماء. وهناك محاولات ناجحة في الولايات المتحدة الاميركية باضافة مركبات فوسفاتية عضوية مثل فوسفات الكليسول ساعدت على زيادة الذوبانية. النقطة المهمة هو ان النباتات عموماً تحتاج الى الفسفور في بداية النمو لذا يفضل اضافة الفسفور قبل الزراعة . ولذا ممكن ان تكون الاضافة مع مياه الري تكميلية للفسفور .

جدول (١١-٣) درجات فوسفات الامونيوم المتعددة

% P ₂ O ₅	% N
٢٤	٨
٣٠	٩
٣٤	١٠
٣٧	١١

حامض الفسفوريك ايضاً ممكن استعماله في هذا المجال وهو يتواجد بشكلين الاخضر (٠-٥٢-٠) والابيض (٠-٥٤-٠). الحامض الابيض اكثر نقاوة واغلى سعراً من الحامض الاخضر. حامض الفوسفوريك يجب ان يحقن بمستوى كافي لخفض ال pH لماء الري الى ٥ او اقل لمنع ترسيب الفوسفات. ومع هذا يجب مراقبة pH ماء الري كي لا ينخفض اكثر من المطلوب.

البوتاسيوم : هناك عدد من المحاليل الحاوية على البوتاسيوم وكما مبين في الجدول ١١-٤ التالي:

جدول (١١-٤) المحاليل الحاوية على البوتاسيوم

السماد	التحليل K ₂ O-P ₂ O ₅ -N	الذوبانية باوند / غالون ماء	درجة الحرارة التي عندها يترسب السماد من المحلول (مئوي)	العناصر الاخرى
كلوريد البوتاسيوم	٦٠-٠-٠	٢,٩ (٢١ مئوية)	-	-

				(حببي)
-	-	٢,٨ (٢١ ٪ مئوية)	٤٥-٠-١٣	نترات البوتاسيوم (حببي)
-	١٥,٦	-	١١-٠-٣ ٧-٠-٢	نترات البوتاسيوم (سائل)
٢,٥ ٪ كبريت	٧,٢	-	٨-٠-١	كبريتات البوتاسيوم (سائل)
-	-	١,٠ (٢١ ٪ مئوية)	٥٠-٠-٠	كبريتات البوتاسيوم (حببي)
-	٤,٠ -	-	٥-٠-١٥	اليوريا نترات البوتاسيوم

استعمال كلوريد البوتاسيوم مكن ان يسبب سمية للنباتات الحساسة للكلور. كما ان استعمال كلوريد البوتاسيوم رشاً على الاوراق ممكن ان يسبب حرق للأوراق. كبريتات البوتاسيوم تمتلك ذوبانية اقل من الأسمدة البوتاسية الاخرى.

الأسمدة الصلبة:

تتوافر الأسمدة بأشكال مختلفة صلبة وجافة وهذه الأسمدة يجب ان تمزج مع الماء. كمية الماء المطلوب لاذابة السماد يعتمد على ذوبانية السماد. عموماً الأسمدة النتروجينية الجافة لها ذوبانية اعلى من البوتاسية. والذوبانية تزداد مع درجة الحرارة. والجدول ١١-٥ يعط الذوبانية للاسمدة الجافة. الاسمدة قليلة الذوبانية تحتاج الى ماكينة حقن خاصة.

جدول (١١-٥) الذوبانية للاسمدة الجافة

السماد	التحليل (K ₂ O-P ₂ O ₅ -N)	الذوبانية (باوند / غالون ماء)	التأثير في الـ pH
نترات الامونيوم	٠-٠-٣٤	٩,٨	حامضي
كبريتات الامونيوم	٠-٠-٢١	٥,٩	حامضي
نترات الكالسيوم	٠-٠-١٥,٥	١١,٤	قاعدي

فوسفات ثنائي الامونيوم	٠-٤٨-١٨	٢,١	حامضي
فوسفات احادي الامونيوم	٠-٤٨-١١	٣,٦	حامضي
كلوريد البوتاسيوم	٦٠-٠-٠	٢,٣	متعادل
نترات البوتاسيوم	٤٥-٠-١٣	١,١	متعادل
كبريتات البوتاسيوم	٥٠-٠-٠	٠,٧	متعادل
نترات الصوديوم	٠-٠-١٦	٦,١	قاعدي
اليوريا	٠-٠-٤٦	٥,٧	حامضي

كل الذوبانية عند ٠ درجة مئوية لأغراض المقارنة ، باوند / غالون $\times 120 =$ غم/لتر.

الأسمدة المركبة او الممزوجة او المخلوطة: هناك عدد من الأسمدة الممزوجة او المخلوطة والتي تجهز اكثر من عنصر واحد عند الاضافة .ان اضافة اكثر من عنصر او اضافة السماد المركب يقلل من الوقت والجهد. ومع هذا اضافة السماد المركب على اساس تركيز عنصر معين ممكن ان يؤدي الى زيادة في الكمية المطلوبة من العنصر الثاني . هذا فضلاً عن ان وجود الفسفور والترسيب يجب ان يؤخذ بالاعتبار.

بشكل عام السماد الذي يحقن في نظام الري بالتقطيط او الري بالرش الدقيق Micro irrigation

يجب ان يكون ذائب بشكل تام بالماء ويجب ان لا يترسب او يعمل رواسب تغلق المنقطات او فتحات خروج المياه بشكل عام. كما ان كلفة المواد وقابليتها الخزنية وامانة وسهولة تداولها يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.

السؤال المطروح هو ماهو تركيز النتروجين في مياه الري التي من الممكن ان يسبب اذى وتأثير

سلبي على الجذور عند الاضافة مع الري بالتقطيط والجواب بشكل تربي ٥ % (٥٠٠٠٠ جزء بالمليون)

والمستوى القبول يشمل عام ١ - ٢ % (١٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠ جزء بالمليون) (Hanson , et al 2006).

ستراتيجيات الري المسمد:

الاعتبارات:

ستراتيجية ناجحة للري المسمد يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار الاتي :

-كمية السماد المطلوب من المحصول

-كمية السماد المطلوب اضافته(واتي من المحتمل ان يتطلب تعديل للتركيز في ماء الري).

-اوقات اضافة السماد خلال موسم النمو

-مدة الاضافة للسماد مع الري

-كثافة الجذور تكون على اقصاها قرب المنقطات وتقل مع البعد عن المنقط.(شكل ١١-١)


استراتيجية الري المسمد هي ضمان بقاء السماد في المنطقة ذات كثافة الجذور العالية.

والتوصية الشائعة هو حقن السماد خلال وسط ثلث او نصف دورة الري.والهدف هو ضمان توزيع

جيد للسماد في المنطقة المبتلة للتربة.

تكرارية الاضافة:

عدد من البحوث لم تحصل على فروقات عالية للاضافات المتكررة مقارنةً بالاضافات الاقل تكراراً الا ان تكرار الاضافة او بتعبير اخر الاضافة على دفعات متعددة بما يتماشى مع النمو تكون افضل.بالنسبة للاشجار التكرار لم يكن مهماً لقابلية الاشجار على امتصاص النتروجين وخرنه للاستعمال المتأخر.



شكل ١١-١ كثافة الجذور حول خط المنقطات للري بالتنقيط تحت السطحي للطماطة.

عموماً لتقليل الضائعات بالغسل وكفاءة عالية في استعمال السماد يفضل اضافة الماء أولاً ثم الماء

المسمد ثم الماء. او يضاف السماد في منتصف مدة الري ويتوقف قبل انتهاء الري وهذا يعتمد على

طريقة الري. ففي طريقة الري بالتنقيط يمكن اضافة الماء لمدة ساعتين ثم اضافة ماء مسمد لمدة

ساعتين تتبع بساعة ماء. وعند الري بالمرور يضاف السماد الى الماء في بداية المرز ويستمر

بالاضافة الى ان يصل الماء الى نهاية المرز وبعدها يتم التوقف. المهم هناك امكانية للتوزيع الجيد

وامكانية لإعادة استعمال الماء الخارج من الحقل.

توزيع السماد المضاف مع الري المسمد حول المنقطات:

توزيع النترات:

النترات ايون عالي الحركة ويتحرك بشكل جاهز مع ماء الري ولذا توزيع النترات يتأثر مع

ستراتيجية الرسمدة. في نظام ري بالتنقيط السطحي فإن :

• الحقن لمدة ساعتين قرب بداية الري نتج عن حلقة نترات في التربة المزيجية بمسافة ٣٨-٤٥ سم

من خط المنقطات (الشكل ١١-٢ A). غسل النترات يحدث قرب خط المنقط (اللون الابيض). الري


كان لمدة يوم ونصف. النتائج كانت مشابهة في التربة المزيجية الرملية.

• الحقن لمدة ساعتين قرب نهاية الري نتج عن منطقة نسبياً عالية التركيز بالنترات قريبة من خط

المنقط (الشكل ١١-٢ B). النتائج كانت مشابهة في التربة المزيجية الرملية.

• الحقن خلال منتصف الري نتج عن توزيع جيد للنترات (الشكل ١١-٢ C). النتائج كانت

مشابهة في التربة المزيجية الرملية.




شكل ١١-٢ توزيع النترات حول المنقطات في نظام ري بالتنقيط سطحي في تربة مزيجة

- الحقن لمدة ساعتين قرب بداية الري في تربة طينية مزيجة نتج عن حلقة طولية او عمودية للنترات ممتدة الى مسافة ٥٠ سم من خط المنقطات (الشكل ١١-٣ A). سرعة المغاض الواطئة لهذه الرية كانت هي السبب وراء ذلك
- الحقن لمدة ساعتين قرب نهاية الري تربة طينية مزيجة نتج عن تجمع النترات قرب السطح (الشكل ١١-٣ B).
- الحقن خلال منتصف الري نتج عن توزيع جيد للنترات (الشكل ١١-٣ C).

Figure 7.

Nitrate distributions around the drip emitter line of a surface drip system in silt clay for A) nitrate injection for 2 hours at the beginning of the irrigation starting 1 hour after the start of irrigation; B) injection for 2 hours ending 1 hour before the end of the irrigation; and C) injection during the middle half of the irrigation set. Duration of the irrigation was 36 hours. The black dot is the location of the drip line. The color bar shows relative concentrations.



شكل ١١-٣ توزيع النترات حول المنقطات في نظام ري بالتنقيط سطحي في تربة ناعمة طينية غريني

توزيع اليوريا

اليوريا جزيئه عالية الحركة تتحرك مع حركة الماء في التربة. حركة اليوريا بعد الري او مع الري


المسمد تشبه حركة النترات. الشكل (١١-٤ A) يبين توزيع اليوريا عند نهاية ٢٧ ساعة يبدأ الحقن

لمدة ساعتين قرب بداية الري. بعد الاضافة تتحول اليوريا الى الامونيوم بالتحلل المائي وهذا الامونيوم

يمتد على اسطح الامتزاز في التربة. معظم التحلل يحدث بعد نهاية الري

توزيع الامونيوم

موضح في الشكل (١١-٤ B) التي يظهر فيه تجمع الامونيوم قرب خط المنقط في نظام ري بالتنقيط




تحت سطحي

شكل ١١-٤ توزيع اليوريا A والامونيوم B

الفسفور و البوتاسيوم

الفسفور يمتد بالتربة ولذا حركته واطئة اعتماداً على نوع التربة (الشكل ١١-٥ A) كمية السماد المضاف

عند زمن معين. اذ ان المسافة تزداد مع كمية الاضافة وخشونة التربة.



شكل ١١-٥ توزيع الفسفور A و البوتاسيوم B تحت نظام ري بالتنقيط تحت سطحي في تربة مزيجة

البوتاسيوم يمتاز بالتربة ولذا حركته واطئة اعتماداً على نوع التربة (الشكل ١١-٥ B)

المغذيات الصغرى ممكن ان تضاف مع مياه الري واستخدم الملبيات اثبت نجاحه.

اضافة الكمية المناسبة والصحيحة من السماد:

الري بالتقسيط يمتلك قابلية المناغمة بين كمية السماد النتروجيني او الأسمدة الاخرى مع احتياجات النبات لكل مرحلة نمو. وهذا سيؤدي الى تحين الانتاجية وتقليل كلفة السماد وتقليل الفقدان بالغسل وبالتالي تقليل التلوث. وهذا يتطلب معرفة :

-متطلبات المغذيات لكل مدة نمو

-تركيز السماد في ماء الري

ولحساب معدل الاضافة او الحقن للسماد و مدة الحقن يمكن استخدام المعادلات الاتية:

$$\text{معدل الاضافة (غالون/ساعة)} = \frac{\text{باوند سماد / ايكر} \times \text{المساحة المروية} \times 100}{\text{كثافة السائل (وزن السائل) (باوند/غالون)} \times \text{نسبة المغذي في السماد}^*}$$

$$\text{مدة الاضافة (ساعة)} = \frac{\text{باوند سماد / ايكر} \times \text{المساحة المروية} \times 100}{\text{كثافة السائل (وزن السائل) (باوند/غالون)} \times \text{نسبة المغذي في السماد}^* \times \text{معدل الاضافة (غالون/ساعة)}}$$

الخطوات الاتية ممكن من خلالها حساب كمية المغذي ومدة الاضافة:

١. تقدير كمية النتروجين (باوند) لكل ايكر لكل اسبوع وهذه تعتمد على نوع المحصول ومرحلة النمو
٢. تقدير كمية النتروجين (باوند) لكل سماد (الجدول)
٣. تقدير كمية الغالونات المطلوبة لكل ايكر / اسبوع / رية:
غالون / ايكر = باوند / ايكر ÷ باوند / غالون
٤. تقدير عدد الغالونات المطلوبة لكل اسبوع او لكل رية:
عدد الغالونات = غالون / ايكر × المساحة المروية
٥. معدل الاضافة (غالون/ساعة) = عدد الغالونات ÷ مدة الاضافة
غالون / ايكر × ٩٨,٣٥٣ = لتر / هكتار
كغم / هكتار = باوند / ايكر × ١,١٢

مثال :

احسب معدل الاضافة المطلوبة لاضافة ١٥ باوند نتروجين لكل ايكر لكل اسبوع لمساحة ٤٠

ايكر مزروعة بالطمطة ومروية بالري بالتقسيط. الحقل يروى مرتين في الاسبوع في مدتي ري (٢٠

ايكر لكل مدة ري).مدة الري ١٢ ساعة .السماذ المطلوب اضافته يوريا نترات الامونيوم UAN و ٧,٥ باوند نتروجين لكل ايكر تضاف خلال كل رية.مدة الاضافة لكل رية ٦ ساعات خلال البنصف الاول من الريه.

١.كمية النتروجين المطلوبة : ١٥ باوند / ايكر/: اسبوع او ٧,٥ باوند / ايكر / رية

٢.كمية النتروجين في السماذ (من الجدول ١١-٦) : ١ غالون UAN = ٣,٥ باوند نتروجين

٣.عدد غالونات السماذ المطلوبة لكل ايكر لكل رية : ٧,٥ باوند / ايكر ÷ ٣,٥ باوند نتروجين /

غالون = ٢,١ غالون / ايكر

٤.عدد الغالونات لكل رية : ٢,١ غالون / ايكر × ٢٠ ايكر = ٤٢ غالون

٥.معدل الاضافة = ٤٢ غالون ÷ ٦ ساعات = ٧,٠ غالون / ساعة

جدول ١١-٦ وزن السائل والمحتوى من النتروجين لأسمدة مختارة

Table 7. Liquid weights and nitrogen content for selected fertilizers

Fertilizer	Liquid weight (lb/gal)	% N	N weight (lb/gal)
ammonium nitrate	10.7	20	2.2
ammonium thiosulfate	11.0	12	1.3
aqua ammonia	7.5	20	1.5
calcium ammonium nitrate	12.65	17	2.1
calcium nitrate	12.2	9	1.1
urea ammonium nitrate	11.1	32	3.5
urea sulfuric acid 15/49	12.65	15	1.9
urea sulfuric acid 28/27	11.84	28	3.3

Example

إدارة العناصر الغذائية Nutrient Management

إدارة العناصر المغذية للموقع المعين ممكن ان تحسن من كفاءة استعمال السماذ من خلال

توزيع موقعي للعناصر المغذية اعتماداً على التباير في طاقة الإنتاج ومستويات فحص التربة .ان

تأسيس مناطق إدارية ضمن الحقل المعين تعتمد على بيانات ودراسات لمستوى المادة العضوية في

التربة وتاريخ الإنتاج للأرض المعينة ونوع التربة وهناك برامج تستعمل الصور الجوية والأقمار الصناعية والحاسوب أو ما يسمى بتقنيات الاستشعار عن بعد (Remote Sensing) للوصول الى المعلومات المطلوبة لاسيما عند الحديث على مستوى مساحات واسعة جداً.

إدارة المخلفات او السماد الحيواني Animal Manure Management

السماد الحيواني او الدمن الحيواني او المخلفات الحيوانية اذا ما تم استعمالها بشكل جيد فانها مصدر ثمين لمغذيات النبات.

من فوائد استعمال السماد الحيواني :-

- مصدر للنروجين الجاهز للنبات على صورة امونيوم NH_4^+ .
- يزيد من حركة وجاهزية الفسفور والمغذيات الصغرى نتيجة لعمل المعقدات والمخليات مع المادة العضوية .
- زيادة المادة العضوية في التربة .
- زيادة احتفاظ التربة بالماء .
- تحسين بناء التربة وتقليل الكثافة الظاهرية وزيادة معدل تغلغل الماء واختراق الجذور وبزوغ البادرات ..
- زيادة السعة التنظيمية للتربة .
- تقليل سمية الالمنيوم في الترب الحامضية نتيجة لارتباطه مع المواد العضوية .

الكفاءة العالية لاستعمال السماد الحيواني من قبل المحصول يعتمد على :-

- محتوى المخلفات الحيوانية من المغذيات .
- طريقة و وقت الإضافة للمخلفات .
- الجاهزية القصيرة والطويلة الامد لهذه المخلفات .

ومع هذا هناك اهتمام كبير لدى العلماء حول مدى اهمية الاضافات العالية من الاسمدة والمخلفات الحيوانية والتخلص

منها باضافتها الى التربة لاسيما موضوع التلوث التي من الممكن ان يحدث للمياه السطحية والجوفية الناتجة من

اضافة هذه المخلفات (التلوث بالنترات والاورثوفوسفات).

محتوى المخلفات الحيوانية من العناصر المغذية يختلف اعتماداً على :-

- نوع الحيوان وعمره ونوع العليقة .
- نوع وكمية الفرشة المستعملة .
- المحتوى الرطوبي للسماد الحيواني .
- طريقة الخزن وإدارة المخلفات.

وعموماً يفضل أخذ عينات من السماد الحيواني وإرسالها إلى المختبر لغرض التحليل قبل الإضافة ، لأن هذه الأرقام تقريبية وتختلف حسب إدارة الحيوان والنقل والخزن .

طرائق إضافة السماد الحيواني :-

- الإضافة نثراً للسماد الحيواني الصلب .
- الإضافة الموقعية أو التلقيح قبل الزراعة أو أثناء الموسم .
- الأشكال السائلة للسماد الحيواني يمكن أن تضاف بمعدات معينة أو بحاقيات تحت سطح التربة .

إن طريقة النقل والتوزيع والإضافة والخزن للسماد الحيواني تؤثر في محتواه من المغذيات وتصل الكميات المفقودة من المغذيات إلى مستويات عالية تصل إلى 50 % . النتروجين العضوي الموجود في الأسمدة الحيوانية يتمعدن بشكل بطيء مع الزمن مجهزاً أو مضافاً نتروجيناً جاهزاً . اعتماداً على مصدر السماد الحيواني فإن 20-30% منه سيتمعدن في السنة الأولى بعد الإضافة وهذه النسبة تقل بالسنة التي تليها إلى 12% بالنسبة للسماد الحيواني الصلب وإلى حوالي 6% في السنة الثالثة . كما أن الدراسات في إنكلترا أشارت إلى أن التأثير المتبقي للسماد العضوي يبقى لسنوات تصل إلى 40 سنة.

ولحساب النتروجين الجاهز للنبات (PAN) Plant Available N يمكن اتباع الآتي:

في المخلفات الحيوانية يمكن إعطاء المثال الآتي :-

مخلفات إبقار صلبة (بدون فرشة) تنتثر وتخلط مع التربة بعد يومين من الإضافة
النتروجين الكلي ≈ 24 كغم . طن⁻¹
النتروجين العضوي ≈ 16 كغم . طن⁻¹ يتمعدن منه 25 % في السنة الأولى

الامونيوم $\text{NH}_4^+ - \text{N} \approx 8$ كغم . طن⁻¹ يفقد منه حوالي ١٠-٥٠ % او ٣٠% كمعدل حسب طريقة الخلط وموعد الخلط مع التربة وخواص التربة .

النترات $\text{NO}_3^- - \text{N} \approx$ قليل جدا او معدومه

$$\text{PAN} = (16,0 \text{ كغم نيتروجين عضوي. طن}^{-1} \times 25\%) + (8.0 \text{ كغم امونيوم طن}^{-1} \times 70\%) = 9,6 \text{ كغم نيتروجين طن}^{-1}$$

وعموما هناك بعض النقاط يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار عند الرغبة في اضافة الاسمدة الحيوانية وهي :-

- كلف النقل مهمة .
- محتوى المغذيات متغير بشكل عالٍ مما يؤدي الى عدم دقة في حسابات كمية المغذيات المضافة .
- المعدنة تتأثر بالظروف البيئية وتختلف من سنة لآخرى وهذا ايضا سيؤثر في حسابات كميات النيتروجين المجهزة من السماد العضوي .
- الاضافة على اساس محتوى السماد الحيواني من N (وهي اكثر الطرائق استعمالاً) ممكن ان تؤدي الى عدم توازن في اضافة المغذيات الاخرى مثل K و P .
- اضافة الاسمدة الحيوانية وبتكرار الى الحقل ممكن ان يؤدي الى رص التربة بالالات التي تقوم بالاضافة.

التخطيط لإدارة المغذيات :-

بغض النظر عن المصدر فان المغذيات تضاف لجعل الانتاج مثالي وتعظيم الربحية وتقليل التأثير السلبي للمغذيات المضافة في نوعية الماء والهواء (تلوث البيئة).

تخطيط سليم لإدارة المغذيات ممكن ان يساعد في استعمال كفوء ويحمي البيئة .

وعموما يمكن اتباع الخطة الادارية الاتية :-

* خرائط الحقل والتربة :- توافر خرائط جيدة (خريطة الحقل تحوي انواع تربة معتمدة على تصنيف تربة جيد) تساعد

في التقدير الدقيق للمساحات التي تستغل بالمحاصيل ومصادر المياه والامور الاخرى . توزيع أنواع التربة مهم في

العلاقة بين طاقة الانتاج وصفات التربة المتعددة التي تؤثر في جاهزية المغذيات.

* فحص التربة (تحليل التربة):- تحليل تربة دقيق معتمداً على خطة سليمة في اخذ العينات له دور كبير في تحديد

قابلية التربة على تجهيز المغذيات للنبات ويعتمد عليه في التوصيات السمادية .

* المحصول والدورة الزراعية :- تاريخ المحاصيل التي زرعت في الحقل لاسيما المحاصيل البقولية والدورات

الزراعية مهمة في معرفة تاريخ الحقل ومدى قابلية التربة الانتاجية ، هذ اضافة الى المحصول المراد زراعته هل هو مجهد ام لا ، كلها عوامل مهمة .

* الإنتاج المتوقع :- توقع الانتاج مهم جداً في حسابات كمية المغذيات المضافة وهنا سجل الانتاج للتربة ايضا له اهميته

* مصادر المغذيات :- مصدر المغذيات مهم جداً فاضافة المخلفات العضوية يتطلب معرفة في تحليلها ومحتواها من العناصر المغذية . وعموما وقت الاضافة وطريقة الاضافة مهم جدا في كفاءة استعمال السماد ولكل مصدر كفاءة معينة .

* المستوى الموصى به :- يتم من خلال الحسابات المتوقعة لطاقة الانتاج ومستوى تجهيز المغذيات الاصلية في التربة والاختلافات في العمليات المستردة من قبل المحاصيل للمغذيات المضافة .

وعموما هناك مختبرات تعطي توصيات عامة اعتمادا على التحاليل الا ان هذه التوصيات تحتاج الى تعديلات عند الموقع او الحقل او التربة المعدنية .

* توقيت الاضافة او موعد الاضافة :- يعتمد على نوع المغذي المضاف ونمط النمو فالمغذيات

المتحركة في التربة تضاف مباشرة قبل فترة النمو القصوى وهذا يتطلب الاضافة على دفعات لتعظيم كفاءة استعمال السماد وهذا يكون مع الاسمدة النتروجينية بشكل خاص اما الاسمدة او المغذيات غير المتحركة فيفضل اضافتها قبل الزراعة .

* طريقة الاضافة :- هناك عدد من الطرائق للاضافة ولطرائق الاضافة اهمية كبيرة في كفاءة

الاسترداد او كفاءة استعمال السماد . ومثال ذلك اضافة N نثرا على السطح بوجود بقايا المحصول

(الغطاء) (الحراثة الصفرية Zero Tillage) او عدم الحراثة يؤدي الى نقصان في كمية النتروجين

الممتص من قبل النتروجين .

الاضافة موقعيا او تلقياً للفسفور يزيد من الانتاج في الترب الواطئة المحتوى من P مقارنة بالاضافة
نثرا .

القرار في طريقة الاضافة يعتمد على نوع المحصول ونوع المغذي المستعمل .

- * تحديد مناطق اضافة المغذيات :- تقدير طاقة انتقال المغذيات في الحقل سيحدد من انتقالها الى مساحات او المناطق التي لا يرغب ان يذهب اليها السماد مثل الجداول والبحيرات وابار الماء والماء الجوفي ، كما ان استعمال عمليات ادارية مهمة للتربة باستعمال زراعة الحد الأدنى Minimum Tillage او زراعة ضفاف القنوات والجداول بالحشائش سيققل من فقدان المغذيات .
- * التقييم والتتقيح او التعديل :- بعد كل موسم يجب ان تقيم الخطة وتقدر نسبة انتاج المحصول و الربحية و يتم تعديل المدخلات للوصول الى اقصى انتاج باعلى ربحية واقل تلوث

الفصل العاشر

اقتصاديات استعمال الأسمدة

على الرغم من ان الاستعمال العالمي للاسمدة مستقر نوعاً ما الا ان هناك عدد من الدول النامية لاتزال تستعمل الاسمدة بكميات اقل من المطلوب،ولذا لايزال السماد يشكل المحدد لانتاجية المحاصيل وللربحية. ولملافاة متطلبات الغذاء العالمي في الخمسين سنة القادمة فان زيادة الانتاجية الزراعية تتطلب زيادة في المدخلات لاسيما الاسمدة.ومع المستويات العالية من الاسمدة المطلوبة فان من المهم ان تكون كفاءة استعمالها عالية لاسيما وان الانتاج العالي للمحاصيل يمثل الفرصة الاهم في تقليل كلفة الانتاج على اساس الوحدة السمادية.وللحصول على انتاج معين فان على المستثمر او المزارع التحكم بالمدخلات من الاسمدة والمكائن و....ومع ان الاستعمال الفعلي للمدخلات يعتمد على الكلف النسبية والعائدات وهذه تتغير من سنة لآخرى وبشكل متصاعد تدريجياً.وعلى الرغم من ان كلف الاسمدة هي الاخرى في تغير وتساعد مع الزمن لانها وبشكل عام اقل نسبياً من الارتفاع الحاصل في كلف المدخلات الاخرى.من الجهة الاخرى فان اسعار المخرجات او العائدات لم ترتفع بما يوازي

الارتفاع في الكلف للمدخلات وهذا يتطلب من المستثمر الحصول على افضل انتاجية من خلال استعمال كفوء لكل المدخلات ومنها الاسمدة والمصلحات.

مستوى الانتاج وكلف الانتاج:

الممارسات التي تزيد من الانتاج لكل وحدة ارض تقلل الانتاج لكل وحدة محصول. اذ ان الكلف لتحضير الارض والحراثة والنبات لمحصول ذا انتاج واطى هي ذات الكلف لمحصول ذا انتاج عالي. والمدخلات لتحسين الانتاج ترفع من كلف الانتاج الكلية لوحدة المساحة الا انها تخفض وتقلل الكلف لوحدة الانتاج وتزيد من الربح الصافي. الارض والمباني واليد العاملة كلها تكون في الاساس ثابتة (كلف ثابتة) وتحدث بغض النظر عن كمية الانتاج. الكلف المتغيرة هي التي تختلف مع الانتاج وتتضمن الاسمدة والمبيدات والحصاد والنقل.

وهناك عدد من الممارسات الادارية التي تساهم في زيادة الانتاج فضلاً عن الاسمدة وهي:

- التوقيت: التوقيت مهم في الحراثة والزراعة وازضافة الاسمدة والسيطرة على المحددات البيولوجية من امراض وحشرات وموعد الحصاد والجني.
- موعد الزراعة: تاخير موعد الزراعة عن الموعد المثالي يمكن ان يقلل الانتاج بمقدار 25-50 كغم للهكتار لكل يوم تاخير لمحاصيل مثل الذرة الصفراء وفول الصويا.
- السيطرة على الحشرات والامراض: التشخيص المبكر يسمح لاضافة المبيدات الفعالة والمكافحة المطلوبة.
- اختيار الصنف: اختيار الصنف والهجين الجيد يمكن ان يؤثر بلانتاج والربحية .
- كثافة الزراعة (عدد النباتات في وحدة المساحة): اختيار الكثافة المناسبة يكون مهم لتحقيق الانتاجية المطلوبة .
- الدورة الزراعية: الدورة السليمة والمناسبة تقلل من الامراض والادغال ومشاكل الحشرات وتحسن من بناء التربة وخصوبة التربة وبالتالي تزيد من الانتاجية والربحية.
- الحراثة المناسبة وبما يتلائم مع ظروف التربة والمناخ ممكن ان تؤدي الى زيادة جاهزية الماء ونمو الجذور والانتاجية.

سعر السماد:

من المهم عند اختيار السماد ان يتم حساب السعر على اساس قيمة العنصر المغذي وليس على اساس اخر. مثال ذلك اذا كان لدينا سمادان احدهما 10-20-20 ($K_2O-P_2O_5-N$) بسعر 250 الف دينار للطن الواحد وسماد اخر تركيبته 5-10-10 بسعر 150 الف دينار للطن فان السماد الاول يكون ارخص على اساس اننا نحتاج الى طنين من السماد الثاني كي نحصل على الكمية نفسها التي يجهزها طن من السماد الاول. بتعبير اخر كلفة السماد الثاني ستكون 300 الف دينار لتعطي كمية العناصر الموجودة في السماد الاول وبسعر 250 الف .

مثال اخر اذا كان لدينا سماد يوريا (46% N) بسعر 200 ألف دينار للطن وسماد كبريتات الامونيوم (21% N) بسعر 100 ألف دينار للطن فان سماد اليوريا يكون ارخص على اساس كلفة الكلغم من النتروجين وكما ياتي:

الطن من سماد اليوريا يحوي على 460 كغم من عنصر النتروجين N وهذا يعني ان سعر الكيلوغرام من N يكون $435 = 460 / 200\ 000$ دينار

اما بالنسبة لكبريتات الامونيوم

الكيلوغرام من N يكون $476 = 210 / 100\ 000$ دينار

وهذا يعني ان سعر اليوريا هنا ارخص.

المخلفات الحيوانية:

الفائدة المرجية من إضافة المخلفات تتجاوز كونها مصدراً للعناصر المغذية المختلفة فحسب وإنما يصلح للتربة لدورها في تحسين الخواص الفيزيائية للتربة من تحسين بناء التربة وتحسين العلاقات المائية وزيادة جاهزية العديد من العناصر المغذية. ومع هذا يجب ان تراعي كلف النقل ومحاولة تقليلها عن طريق تخمير الأسمدة الحيوانية او إعطاءها الفرصة للتحلل وهنا ستكون ارخص في كلف النقل ومفيدة بشكل مباشر للمحاصيل. ومع هذا الكلف والجدوى الاقتصادية مع اهميتها الا ان الاضافة للمخلفات تكون ضرورة لبعض الترب المتردية في خواصها الفيزيائية (عبد الرسول ٢٠٠٧).

اسئلة عامة

س: أيهما ارخص شراء طن من فوسفات أحادي الامونيوم (0-48-11) بسعر 200 ألف دينار للطن الواحد او طن من فوسفات ثنائي الامونيوم (0-48-18) بسعر 225 ألف دينار للطن. هذا مع العلم ان سعر ليوريا 200 ألف دينار للطن.

الفصل الحادي عشر

المشاكل البيئية المرتبطة باستعمال الاسمدة

على الرغم من الفوائد الكبيرة للاسمدة المعدنية التي تضاف للمحاصيل الزراعية ولكنها ممكن ان

تسهم في تلوث البيئة (هواء - ماء - تربة) عند اضافتها بكميات كبيرة اكبر من الحاجات او التوقيت

الخاطئ او الطريقة الخاطئة في الاضافة.

اهم الاخطاء الشائعة في استعمال الاسمدة:

١. الاضافة دون الرجوع او الاعتماد على فحص التربة .

٢. التركيز غالباً على اضافة الاسمدة النتروجينية دون الاسمدة الاخرى او الاضافة غير المتوازنة للاسمدة.

٣. اضافة كميات كبيرة من المياه تفوق السعة الحقلية او قابلية التربة على الاحتفاظ بالماء ومن ثم احتمالية الفقد عن طريق الغسل واردة لاسيما للاسمدة النتروجينية وفي الترب الخشنة. عموماً معظم المشاكل تتعلق بالاسمدة النتروجينية والفسفاتية والى مدى اقل بالاسمدة المعدنية الاخرى.

الاسمدة النتروجينية:

هناك ثلاث طرائق رئيسة لفقد النتروجين من التربة وهي تطاير الامونيا وعكس النتجة والغسل والتعرية الى حد ما.

تطاير الامونيا: يرجع الفقد غالباً تحت الظروف العملية الى اضافة الاسمدة بطريقة غير

صحيحة. ومن الاسمدة التي تحتوي على الامونيا هي اليوريا وكبريتات الامونيوم ونترات

الامونيوم. فبالنسبة لليوريا والتي تتحلل مائياً بحدود ٢-٣ يوماً يفقد منها بالتطاير نسبة ٢٠-٣٠ %

او اكثر اذا اضيفت نثراً لاسيما في الاراضي الكلسية وفقد الامونيا من كبريتات الامونيوم بحدود

٣٩% ومن نترات الامونيوم بحدود ١٠ % ..

ولتقليل الفقد يجب خلط اليوريا او الاسمدة الحاوية على الامونيوم بالتربة والري مباشرة واستعمال

اليوريا المحببة في صورة حبيبات كبيرة الحجم او اليوريا المغلفة بالكبريت او استعمال مثبطات

اليوريز .

عكس النتجة: الفقد يحدث عند توافر النترات ومصدر طاقة عضوي مرتفع و توفر ظروف

غيرهوائية. ان اوكسيد النتروز المنطلق من هذه العملية له القدرة على تدمير طبقة الاوزون (O_3)

.ويمكن التقليل من هذا الفقد بالاستعمال الامثل للماء والتسميد بالاسمدة المناسبة وهنا التقليل من

الاسمدة النتراتية واستعمال مثبطات النتجة ان امكن.

غسل النترات:

النتروجين بصورة النترات او بعد تحولة الى النترات يكون سريع الحركة في التربة لانه غير

معرض للتفاعل الفيزيوكيميائي في التربة بشكل عام عدا في ترب معينة.ولذا تكون النترات معرضة

للفقد بالغسل لاسيما تحت ظروف الري الزائد والامطار الثقيلة في الترب الخشنة او المتوسطة

الخشونة.

ان حركة النترات في التربة تؤدي الى تسربها الى المياه الجوفية وتلوث مياه الابار.وهناك قواعد

متبعة عالمياً لاسيما في دول المجموعة الاوربية والتي حدد بموجبها ان كمية النترات يجب ان

لا تتعدى ٥٠ ملغم لتر^{-١} (٥٠ جزء بالمليون) في مياه الشرب ويجب العمل على خفضها الى ٢٥

ملغم لتر^{-١} (٢٥ جزء بالمليون) في المستقبل.وذلك لأن للنترات تأثيرات ضارة على صحة الانسان

والحيوان. النترات في النبات بحد ذاتها لا تؤثر في النبات بشكل محدد الا ان التأثير السلبي يكون

على الحيوان اذا تغذى او قدمت له عليقة ذات محتوى عالٍ من النترات.اذ ان النترات ممكن ان

تختزل في ظروف معينة داخل معدة الحيوان وتتحول الى النتريت التي يكون لها تأثير سلبي في الدم

مؤدية الى العديد من المشاكل الصحية للحيوانات ولاسيما الابقار.اما الانسان فتأثير النترات اذا ما

تجمعت في محاصيل الخضر وارد الا انه غير مهم بشكل كبير الا مع الاطفال ويتطلب تناول

كميات كبيرة من محاصيل الخضر الغنية بالنترات مثل السبانغ.وهنا تأتي اهمية المصدر السمادي

النتروجيني وكمية اضافته.اذ ان تجمع النترات يحدث في الغالب مع الاسمدة النتراتية ويقل مع

الاسمدة الامونياكية .ومع هذا يرتأي عدد من الباحثين بالايديد تركيز النترات في نباتات العلف عن

٠,٢ % من المادة الجافة لأن التراكيز الاعلى ممكن ان تحدث سمية للحيوانات.واذا ماتم التعبير على اساس وزن جسم الحيوان فان تراكيز في الدى ٧٠-١٤٠ ملغم نترات لكل كغم من وزن جسم الابقار واقل بقليل في الاغنام.اما بالنسبة للانسان فالحد المسموح به ١٥-٧٠ ملغم نترات لكل كغم من وزن جسم الانسان البالغ والتركيز اقل بالنسبة للاطفال.

ومن اهم المعاملات الزراعية التي تقلل من الفقد بالغسل:

١. اضافة السماد النتروجيني بالكميات المطلوبة او حسب التوصيات وعلى دفعات.تصل الى عشر دفعات حسب نوع المحصول وكمية الانتاج وكمية السماد المضاف
٢. اضافة المياه بشكل مقنن ومحسوب.
٣. زراعة محاصيل متعمقة الجذور.
٤. استعمال الاسمدة المعاملة بمثبطات النتجة.

الاسمدة الفوسفاتية :

١. عملية Eutrophication

فقد الفسفور بشكل رئيس يتم من خلال عملية التعرية و الفسفور المفقود ممكن ان ينقل الى المسطحات المائية .وبعكس النترات لايوجد خوف من الفسفور على صحة الانسان ولكن المشكلة تكمن بحدوث عملية عدم التوازن بين الكائنات الحية في هذه المسطحات او ما يطلق عليه عملية Eutrophication .ان وجود العناصر المغذية بوفرة في هذه المسطحات يشجع من نمو الطحالب الخضراء المزرقمة ومن ثم زيادة الكتلة الحية للطحالب وزيادة الطلب على الاوكسجين اللازم لتحلل المادة

العضوية ومن ثم استهلاك معظم الاوكسجين وحدوث خلل او حدوث ظروف خطرة لجميع صور الحياة

المائية.وهنا السيطرة على التعرية يقلل او ينهي هذه المشكلة .

٢. محتوى الاسمدة الفوسفاتية من العناصر الثقيلة ولاسيما الكاديوم:

الاسمدة الفوسفاتية تحوي على الكاديوم بشكل شوائب.ان الكاديوم عنصر له تأثيرات خطيرة

على صحة الانسان والحيوان .وهناك حدود مسموحة لتراكم الكاديوم في التربة (١-٣ملغم كاديوم كغم

^{-١}تربة)المدى المحدد من الدول الاوربية وهناك تحديدات حول صناعة الاسمدة الفوسفاتية والكميات

المضافة منها كي لا يصل تراكم الكاديوم الى مستوى غير مقبول.لأن الخوف هو من دخول الكاديوم

في السلسلة الغذائية وتأثيره على الانسان.ومع هذا المشكلة غير كبيرة في الترب القاعدية واثبتت

دراسات عدة ومنها في قسم علوم التربة والمياه في كلية الزراعة جامعة بغداد عدم وجود خوف من

تراكم الكاديوم في الترب العراقية .ولوجود اسمدة اخرى مثل سماد المجاري (الحماة)ممكن ان تحوي

كميات من الكاديوم ايضاً وللاهتمام العالمي بالبيئة وبصحة الانسان فان هذا الموضوع يجب ان يلاحظ

باستمرار لاسيما مع تزايد استعمال الاسمدة الفوسفاتية.

الفصل الثاني عشر

الاستعمال الامثل لتقانات الأسمدة الكيميائية في الزراعة العراقية *

مقدمة:

يضم العراق عدداً من الوحدات الفيزوغرافية المختلفة وعدداً كبيراً من انواع الترب المختلفة في الصفات الكيميائية والفيزيائية ، الا انها من الناحية الخصوبية ييصف بشكل عام بانخفاض المحتوى من المادة العضوية و النتروجين وقلة جاهزية الفسفور والعناصر المغذية الصغرى .هذا فضلاً عن وجود عوامل محددة لخصوبة التربة ممثلة بوجود الكلس وارتفاع قيم تفاعل التربة Soil pH ومشكلة الملوحة في نرب السهل الرسوبي.لذا فان التخطيط الشامل لاستعمال تقانات الأسمدة الكيميائية في الزراعة العراقية يجب ان يأخذ بعين الاعتبار كل العوامل والظروف ذات العلاقة بخصوبة التربة .الاستعمال

الامثل والكفو لتقانات الأسمدة الكيميائية يعتمد على عدداً من العوامل والظروف ، وفي مقدمة ذلك توافر قاعدة بيانات متعلقة بخصوبة التربة تكون الاساس للتوصية السمادية المناسبة.

المستوى الخصوبي للترب العراقية:

اولاً :خصائص الترب ذات العلاقة بخصوبة التربة :

١. نسجة التربة :على الرغم من تفاوت النسجة في ترب العراق الا انه بشكل عام فإن النسبة المئوية للطين + الغرين تمثل ٤٠-٦٠ % وهذا يشير الى ان معظم ترب العراق تتصف بنسجات متوسطة الى ناعمة. كما ان مقد التربة يتصف بالطباقية وسيادة معادن السمكتايت في التركيب المعدني لدقائق الطين.
٢. معادن الكربونات(الكلس):من المميزات الرئيسة التي تتميز بها ترب المناطق الجافة وشبه الجافة(القاحلة وشبه القاحلة)ومنها ترب العراق هي المحتوى العالي نسبياً من معادن الكربونات التي تتراوح بين ٢٠-٣٠ % ،بأستثناء بعض المواقع المحدودة في شمال العراق التي تحوي تربها على نسب اقل .ان لوجود معادن الكربونات بالتربة تأثيرات مهمة في صفات التربة المختلفة ولاسيما الخصوبية من خلال التأثير في جاهزية الفسفور والعناصر المغذية الصغرى.

*:الزبيدي ،احمد و نورالدين شوقي علي ١٩٩٩ جزء من دراسة القيت في الندوة العلمية لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب ،دمشق-سوريا

٣. درجة تفاعل التربة Soil pH :نتيجة لوجود معادن الكربونات فان قيم درجة تفاعل التربة Soil pH تقع ضمن الوسط القاعدي (٧,٤-٨,٤)بأستثناء بعض الحالات المحددة.

تعتمد جاهزية العديد من العناصر المغذية للنبات على درجة تفاعل التربة Soil pH وبعد الوسط القاعدي غير مناسب لجاهزية وذوبانية عناصر مغذية عدة مثل الفسفور والحديد والمنغنيز والزنك والنحاس.اذ ان الوسط القاعدي يؤدي الى ترسيب هذه العاصر المغذية الى مركبات قليلة الجاهزية او غير جاهزة للإمتصاص بوساطة جذور النباتات.

- ٤.السعة التبادلية للايونات الموجبة CEC : قيم السعة التبادلية للايونات الموجبة لترب العراق تتراوح بين ٧ في الترب الخشنة (الرملية) الى ٤٥ في الترب الناعمة (الطينية) وبمتوسط ٢٢ سنتي مول + كغم^{-١} تربة.

تعد قيم السعة التبادلية للايونات الموجبة احد مؤشرات خصوبة التربة وذلك لأنها تعكس مدى قابلية التربة للاحتفاظ ومسك وتجهيزالعناصر المغذية .

٥. المادة العضوية "Soil Organic Matter "SOM: بشكل عام يعد محتوى ترب العراق من المادة العضوية واطناً وبحدود ٢- ٢٠ غم كغم^{-١} تربة (٠,٢ - ٣,٠ %) وبمتوسط ٥ غم كغم^{-١} تربة (٠,٥ %). هذا فضلاً عن ما تعانيه المادة العضوية في الترب العراقية من ارتفاع في سرع التحلل لاسيما خلال اشهر الصيف.

٦. الملوحة Salinity: تعد الملوحة وتراكم الاملاح من العوامل الرئيسة المحددة للزراعة العراقية سيما في ترب وسط وجنوب العراق، التي تشغل فيها الترب المتأثرة بالاملاح حوالي ٧٠ % من اراضي السهل الرسوبي.

ان انتشار الترب المتأثرة بالاملاح في السهل الرسوبي يحدد زراعة العديد من المحاصيل الزراعية الاقتصادية الحساسة للملوحة من جهة ويكون عاملاً محدداً لاستعمال التقانات الحديثة ومنها استعمال الاسمدة الكيميائية في الزراعة. لذلك بذلت جهود حثيثة لاستصلاح الاراضي الملحية وابتكار الوسائل المختلفة لاستثمار هذه الاراضي.

ثانياً: مستوى العناصر المغذية بالتربة:

١. مستوى العناصر المغذية الكبرى:

• **النتروجين:** نتيجةً للمستوى الواطئ من المادة العضوية في الترب العراقية فان المحتوى من النتروجين الكلي واطئ جداً. اذ تتراوح كمية النتروجين بين ٠,٢٣٩-٠,٠٣١ % (٠,٣١-٢,٣٩ غم كغم^{-١} تربة) وبمعدل ٠,٠٩٧ % (٠,٩٧ غم كغم^{-١} تربة). وبشكل عام تكون نسب النتروجين في الترب الديمية (البعلية) اعلى من الترب الاروائية. لذا تعد الترب العراقية فقيرة بهذا العنصر المهم ولا بد من توفير وسائل لإمداد التربة بالنتروجين (من خلال تقانات التسميد) لتحقيق انتاجية عالية.

• **الفسفور:** يتراوح مدى الفسفور الجاهز للامتصاص بوساطة جذور النبات في ترب العراق بين ٣-١٤ ملغم فسفور كغم^{-١} تربة) وبشكل عام يكون المحتوى في الترب الديمية (البعلية) اعلى من الترب الاروائية. وفي دراسة شملت بعض الاراضي في محافظة نينوى غطت مساحة ١,٥ مليون هكتار كان حوالي ٧٨,٥ % من المساحة المزروعة ذات محتوى واطئ جداً للفسفور (٠-١٢ ملغم فسفور كغم^{-١} تربة) و ١٣,٥ % من الترب ذات مستوى متوسط (١٢-١٧ ملغم فسفور كغم^{-١} تربة) وان ٨ % فقط من الترب احتوت مستوى عالٍ من الفسفور. هذا يعني هناك حاجة لاضافة الاسمدة الفوسفاتية للوصول الى الانتاجية المطلوبة.

- **البوتاسيوم:** كان هناك اعتقاد سائد ان الترب العراقية كبقية الترب في المناطق الجافة غنية بالبوتاسيوم الا ان نتائج الابحاث في العقد الاخير اكدت ان هذا الاعتقاد ليس حقيقة مطلقة وان كفاية البوتاسيوم في التربة يعتمد على نمط وكثافة الزراعة المعتمدة. ان التحول الى الزراعة الكثيفة ولاسيما زراعة البيوت المحمية واعتماد اصناف عالية الانتاجية يتطلب اضافة الاسمدة البوتاسية للحصول على الانتاجية المطلوبة. اذ ان هناك محاصيل عدة استجابت لاضافات الاسمدة البوتاسية حتى في ترب تحوي على كميات بوتاسيوم جاهزة لاتعد قليلة.
- **مستوى العناصر المغذية الصغرى:** بسبب المحتوى العالي من معادن الكربونات وارتفاع قيم درجة تفاعل التربة Soil pH فان معظم العناصر المغذية الصغرى تتعرض للامتزاز والترسيب وتصبح غير جاهزة للامتصاص بوساطة جذور النباتات.
- الحديد:** على الرغم من ان محتوى الترب العراقية من الحديد الجاهز يعد متوسط الا ان الاستجابة لاضافته واردة في الزراعة الكثيفة.
- الزنك والنحاس:** مستوى الزنك والنحاس واطئ ومن المتوقع وجود استجابة لاضافة اسمدة الزنك والنحاس في ترب العراق. وهناك بعض الدراسات التي اشارت الى استجابة بعض ترب العراق لاضافة اسمدة الزنك (علي وآخرون ٢٠٠٢).
- المنغنيز:** المحتوى واطئ عموماً في الترب العراقية وهناك احتمالية مبيرة لاستجابة المحاصيل لاضافة اسمدة المنغنيز لا سيما اذا كانت الرطوبة في التربة غير جيدة.
- البورون:** كمية البورون عموماً كافية في الترب المروية الا ان هناك احتمالية الاستجابة في الترب الديمية.
- المولبدنم:** هناك كمية كافية في ترب العراق بشكل عام.

واقع استعمال الأسمدة الكيميائية في العراق:

يعد عام ١٩٦٦ بداية استعمال الأسمدة الكيميائية في العراق لعدم توافر احصاءات تسبق هذا التاريخ. وبعد عام ١٩٧١ تاريخ ميلاد صناعة الأسمدة في العراق اذ بدأ انتاج اليوريا في القطر. والجدول التالي يبين انتاج و استهلاك الاسمدة الكيميائية لبعض الدول وحسب ما متوافر من معلومات تمكن الحصول عليها.

الاسمدة النتروجينية

الدولة	الانتاج (طن متري)		الاستهلاك (طن متري)	
	١٩٨٣-١٩٨٤	١٩٩٤-١٩٩٥	١٩٨٣-١٩٨٤	١٩٩٤-١٩٩٥
مصر	٦٣٩١٧٩	١٠٠٣٠٨	٧٢٢٢٠٠	٧٢٨٩٩٩

الأردن	٥٤٢٨٨	١٣٥٠٠٠	٨٨٣٠	٤٠٠٠
سوريا	٧٤٩٠٠	٦٣٠٢٠	١٠٩٤٨١	٢١٧١١٥
العراق	١٤٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٦١٣٠٠	٢٢٠٠٠٠

الاسمدة الفوسفاتية

الدولة	الانتاج (طن متري)		الاستهلاك (طن متري)	
	١٩٨٣-١٩٨٤	١٩٩٤-١٩٩٥	١٩٨٣-١٩٨٤	١٩٩٤-١٩٩٥
مصر	١٢٢٨٠٠	١٤٥٠٨١	١٥٩٦٠٠	١٠٤٢٨٣
الأردن	١٣٨٧٣٢	٣٤٥٠٠٠	٦٥٠٠	٨٠٠٠
المغرب	٤٩٣٤٠٠	٩٠٧٠٠٠	٩٦٨٧٦	١٠٥٠٠٠
العراق	٨٦٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٢٦٢٠٠	١٥١٠٠٠

الاسمدة البوتاسية

الدولة	الانتاج (طن متري)		الاستهلاك (طن متري)	
	١٩٨٣-١٩٨٤	١٩٩٤-١٩٩٥	١٩٨٣-١٩٨٤	١٩٩٤-١٩٩٥
الأردن	١٦٩٦٨٠	٩٣٠٠٠٠	١٠٧٤	٢٠٠٠
العراق	-	-	٢٦٠٠	٥٠٠٠

FAO year book 1995

لمجموع الكلي

الدولة	الانتاج ١٠٠٠ (طن متري)		الاستهلاك ١٠٠٠ (طن متري)	
	١٩٨٣-١٩٨٤	١٩٩٤-١٩٩٥	١٩٨٣-١٩٨٤	١٩٩٤-١٩٩٥
مصر	٧٦٢	١٠٤٠	٨٩٩	٨٥٢

الاردن	٣٦٣	١٤١٠	١٦	١٤
المغرب	٥٤٩	١١٨٢	٢٤٤	٢٩٠
سوريا	١٣٢	٦٣	١٧٩	٣٥١
العراق	١٠٠	٣٠٠	٩٠	٣٧٦
				*١١٠٠

FAO year book 1995

*وزارة الصناعة والمعادن العراقية ١٩٩٥

انواع الاسمدة الكيميائية المنتجة بالعراق:

١. سماد اليوريا: يتصف هذا السماد بمواصفات عالمية بمحتوى نيتروجين ٤٦ % و بيوريت لايتجاوز ١ % وبسيطرة نوعية جيدة. يوجد أكثر من معمل في ابي الخصيب وخور الزبير في البصرة وهذه المعامل تابعة للشركة العامة لصناعة الأسمدة في المنطقة الجنوبية وبدء المعمل بالانتاج عام ١٩٧١ وتنتج المعامل اضافة الى اليوريا حامض الكبريتيك وكبريتات الامونيوم والامونيا. هذا اضافة الى معمل ييجي لانتاج اليوريا ايضاً.

٢. الاسمدة الفوسفاتية: ينتج العراق الاسمدة الفوسفاتية المختلفة:

• السوبرفوسفات الثلاثي (TSP) ومواصفاته:

- خامس اوكسيد الفسفور P_2O_5 ٤٧-٥٠ %

- الرطوبة ٠,٥-١,٥ %

• سماد فوسفات احادي الامونيوم (MAP) ومواصفاته:

- خامس اوكسيد الفسفور P_2O_5 ٥٣-٥٥ %

- نيتروجين ١٠,٥-١١,٥ %

- الرطوبة ١ %

■ **الاسمدة المركبة:** هناك انتاج لاسمدة مركبة ٢٧-٢٧-٠ و ٢٣-٢٣-٠ و ١٨-١٨-١٨ لكل من

النيتروجين N خامس اوكسيد الفسفور P_2O_5 واوكسيد البوتاسيوم K_2O على التتابع.

تنتج هذه الأسمدة في الشركة العامة للفوسفات التي تأسست عام ١٩٧٦ للقيام باعمال

التعدين وصناعة الاسمدة الفوسفاتية.

بعض الدراسات حول استعمال الأسمدة غير التقليدية في العراق:

- اليوريا المغطاة بالكبريت (SCU) : هناك انتاج بسيط لهذا السماد واثبتت بعض التجارب ان اليوريا المغطاة بالكبريت كانت افضل من اليوريا في التأثير في انتاج الشعير (العابدي وآخرون ١٩٧٨) والحنطة (الحلي ٢٠٠٧) و الذرة الصفراء (العابدي وآخرون ٢٠٠٧) ، والاضافة تكون على دفعة واحدة بدلاً من دفعات هذا فضلاً عن ان اليوريا المغطاة بالكبريت تحوي على الكبريت مع النتروجين.
 - سماد فوسفات احادي الامونيوم (MAP) : اختلفت النتائج حول استجابة المحاصيل المختلفة لهذا السماد مقارنةً بسماد السوبرفوسفات لاسيما اذا ماتم اضافة النتروجين الى السوبرفوسفات (علي واحمد ٢٠٠٠).
 - سماد فوسفات ثنائي الامونيوم (DAP) : اثبتت النتائج حول استجابة المحاصيل المختلفة لهذا السماد مقارنةً بسماد السوبرفوسفات و سماد فوسفات احادي الامونيوم (الحمداني).
 - استعمال مثبطات النتجة: اشارت بعض البحوث المنفذة الى اهمية المثبطات في زيادة كفاءة الاسمدة النتروجينية (المختار وآخرون ١٩٩٣ والنعيمي ١٩٩٩ والشماع ١٩٩٧).
 - ادارة الري والملوحة والتسميد: تم تنفيذ العديد من البحوث التي هدفت الى التعايش مع العجز في المياه وادارة الترب الملحية واستعمالات المياه المالحة ومياه الابار. وكان هناك فريق عمل من دوائر زراعية وتعليمية مختلفة وتوصلت هذه البحوث الى امكانية استعمال المياه المالحة عند توافر الادارة السليمة للتربة والمياه والمحصول والاستعمال الامثل للسماد لاسيما السماد البوتاسي لأهميته في زيادة كفاءة استعمال المياه (علي ومحمد ٢٠٠٣ والصحاف وآخرون ٢٠٠٧). ومع هذا الاستجابة ممكن ان تكون لمستوى ملحي معين بعده تكون اضافة الاسمدة غير مجدية (Alzubaidi & Alsemak 1997).
- مواعيد وطرائق اضافة الأسمدة :**
- في دراساتٍ عدة قام بها ابو ضاحي ١٩٩٤ و ١٩٩٩ و ٢٠٠٢ و الدجيلي وآخرون ١٩٩٤ وعلي وآخرون ٢٠٠٥ وسعدالله وآخرون ٢٠٠٦ وبهية ٢٠٠١ والدليمي والعلواني ١٩٩٥ والالوسي ١٩٩٦ تبين ان التسميد الورقي كان ذو كفاءة عالية لاسيما اذا ماتمت الاضافة بعناية وفي الوقت المناسب وتم من خلاله توفير كميات كبيرة من الاسمدة ولكن مع هذا يبقى التسميد الورقي مكماً للتسميد الارضي لاسيما عند اضافة كميات سمادية عالية كما هو الحال في الخضر المزروعة في الزراعة المحمية. وفي دراسات حول تجزئة اضافة الاسمدة البوتاسية تبين ان التجزئة لاكثر من دفعة كانت افضل مقارنةً باضافة الاسمدة دفعة واحدة (العامري ٢٠٠٥ وسعدالله وآخرون ٢٠٠٦ والبطاوي ٢٠٠٧).

استعمال نظام التشخيص والتوصية المتكامل "DRIS"

Diagnosis and Recommendation Integrated System

ان اتباع هذا النظام والمعتمد بشكل اساسي على تحليل النبات ساعد كثيراً في تحديد العنصر المغذي المحدد للإنتاج ومن ثم تحديد متوى الاضافة المناسب والتوصية المناسبة (حسان ٢٠٠٠ ، السامرائي ٢٠٠٥ ، البطاوي ٢٠٠٧) .

التسميد الحيوي: اخذ هذا الموضوع اهتمام كبيراً في لبحث العلمي وهناك دراسات عدة حول التلقيح بالرايزوبيا (بكتريا العقد الجذرية) والمايكورايزا (سلمان ٢٠٠٣) والتي تمت الاشارة اليها انفاً .

الفصل الثالث عشر

تحليل الاسمدة

(الجزء العملي)

يتضمن الجزء العملي عدد من التجارب التي لها علاقة بتقييم الاسمدة ودورها في الانتاج الزراعي والانتاجية.

اولاً: تقييم الاسمدة: وتشمل تحليل السماد وتقدير الملوحة ودرجة التفاعل.

تحليل السماد: لتقدير محتوى السماد من العناصر المغذية (تحليل السماد) يمكن اتباع الاتي:

اولاً : يحضر محلول يحوي على العناصر الموجودة في السماد المراد فحصه وذلك بأخذ وزن معين من السماد واذابته في حجم من الماء المقطر او محلول حامضي مخفف وبعد الاذابة واكمال الحجم الى حجم معين يتم تقدير المحتوى كما وارد في الطرائق المبينة ادناه وكما يأتي.

تقدير النتروجين:

- يوضع ١٠ غم من السماد في دورق مخروطي

- يضاف ١٠٠ مللتر من الماء المقطر
- رج لمدة ١٥ دقيقة والترشيح (إذا كان ضروري مع انه غير مهم لأسمدة كاملة الذوبان بالماء).

تقدير المحتوى : يتم هنا استعمال جهاز يسمى مايكرو كدال *Micro Kjeldhal Steam Distillation*
تقدير الامونيوم :

- ١- يؤخذ ١٠ مللتر من الراشح في الفقرة اعلاه ويوضع في انبوبة او دورق الجهاز
 - ٢- يضاف ٠,٢ غم تقريباً من اوكسيد المغنيسيوم ويعاد الدورق الى مكانه المخصص في الجهاز
 - ٣- في جهة الاستقبال يوضع ٥ مللتر من حامض البوريك مع عدد من الكواشف (Bromo cresol green + Methyl red) في دورق مخروطي لأستقبال الامونيا المتقطرة .
- يشغل الجهاز وتشغل دورة الماء بشكل جيد ويستمر بجمع الامونيا الى ان يصبح الحجم المتجمع في جهة الاستقبال بحدود ٢٥ مللتر .

- ٤- يتم التسحيح مع حامض الكبريتيك (0.005N H₂SO₄) .
- ملاحظة: لون حامض البوريك مع الكواشف شوندي
 مع الامونيا يتغير اللون الى الاخضر المزرق
 وفي التسحيح يحسب الحجم المطلوب لتغير اللون الى اللون الاصلي.

تقدير الامونيوم+النترات:

- ١- يؤخذ ١٠ مللتر من الراشح في الفقرة ١ اعلاه ويوضع في انبوبة او دورق الجهاز
 - ٢- يضاف ٠,٢ غم تقريباً من اوكسيد المغنيسيوم + ٠,٢ غم من سبيكة الديفاردة (Devarda alloy) ويعاد الدورق الى مكانه المخصص في الجهاز.
 - ٣- تتبع الخطوات اعلاه نفسها وبالتتابع.
- تقدير النترات:** النترات = النترات + الامونيوم - الامونيوم.

ومن الممكن تقدير النترات مباشرة.

او لتقدير النتروجين الكلي في السماد المعين مكن ان يتبع الاتي:

- ١- يؤخذ ١٠ مللتر من محلول السماد ويوضع في انبوبة او دورق الجهاز
 - ٢- يضاف ١٠ مل من هيدروكسيد الصوديوم (10 N NaOH) ويعاد الدورق الى مكانه المخصص في الجهاز
 - ٣- تكمل الخطوات اعلاه
- ولحساب النسبة المئوية للنتروجين تستعمل المعادلة الاتية:

حجم حامض الكبريتيك المستعمل × عياريته × ١٤

النسبة المئوية للنتروجين = ----- × مقلوب التخفيف × ١٠٠

وزن التربة × ١٠٠٠

تقدير الفسفور :

- يوضع ١٠ غم من السماد في دورق مخروطي
- يضاف ١٠٠ مللتر من الماء المقطر و/ او حامض الستريك
- رج لمدة ١٥ دقيقة والترشيح (إذا كان ضروري مع انه غير مهم لأسمدة كاملة الذوبان بالماء).
- بعد الترشيح يتم قياس محتوى الرواشح من الفسفور بعد تطوير اللون باستعمال المولبيدات الزرقاء وحامض الاسكوربيك والقياس بجهاز المطياف الضوئي Spectro photometer وعلى طول موجي ٨٨٢ نانوميتر.

تركيز العينة من الخط البياني

(ملغم p كغم^{-١} تربة (جزء بالمليون)

$$\%P = \frac{\text{مقلوب التخفيف} \times 100}{\text{وزن التربة} \times 1000000}$$

$$\%P = 10000 \times \text{ملغم p كغم}^{-1} \text{ تربة (جزء بالمليون)}$$

تقدير البوتاسيوم :

- يوضع ١٠ غم من السماد في دورق مخروطي
- يضاف ١٠٠ مللتر من الماء المقطر
- رج لمدة ١٥ دقيقة والترشيح (إذا كان ضروري مع انه غير مهم لأسمدة كاملة الذوبان بالماء).
- بعد الاستخلاص يتم قياس محتوى البوتاسيوم بجهاز مقياس اللهب Flame photometer .

تركيز العينة من الخط البياني

ملغم K كغم^{-١} تربة (جزء بالمليون)

$$\%K = \frac{\text{مقلوب التخفيف} \times 100}{\text{وزن التربة} \times 1000000}$$

ملاحظة: في محاليل الاسمدة اعلاه يمكن ايضاً قياس درجة التفاعل للسماد (pH) باستعمال جهاز pH meter والايصالية الكهربائية (EC) بجهاز قياس الايصالية Conductivity Bridge.

ثانياً : اجراء تجارب حيوية (في الحقل او البيوت المحمية) لمعرفة:

- ا- تأثير السماد في نمو وانتاجية المحاصيل.
- ب- المقارنة بين الاسمدة المختلفة في تأثيرها في نمو وانتاجية المحاصيل.
- ج- حركة السماد في التربة .

لمزيد من المعلومات يراجع

كتاب الاختبارات العملية للاسمدة وخصوبة التربة (١٩٨٤) للدكتور كاظم مشحوت عواد كلية الزراعة - جامعة البصرة

الفصل الرابع عشر

التقانات الحديثة وإنتاجية المحاصيل

Modern Technologies & Crop Productivity

تعد الزراعة المحرك للاقتصاد الوطني لأي امة والمقياس لمدى تطور وتقدم الشعوب. الانتاجية الزراعية المتحققة بشكل عام واطئة مقارنة بالانتاجية القصوى او الطاقة الانتاجية للمحاصيل لاسيما في الدول النامية. ان الهوة او المسافة بين الانتاجية المتحققة والقصوى او المثالية تصل الى ٥٠ % (بتعبير بخر الانتاجية المتحققة في معظم الدول النامية حوالي نصف الانتاجية المثالية). ولقد اكد العديد من العلماء ان السبب الرئيس وراء هذا الفرق هو عدم تبني او القصور في تبني التقانات الحديثة الموصى بها. والتي طورت من اجل تحسين كفاءة انظمة انتاج المحاصيل المختلفة. والتقانات متعددة منها مايتضمن اختيار الاصناف وتحضير الارض وازافة الاسمدة والسيطرة على الادغال والحشرات والامراض و اعتماد تقانات الري الحديثى وجدولة الري وجدولة الحصاد .ومن الامثلة على التقانات المتوافرة حالياً والتي يجب تبنيها من اجل انتاجية محاصيل عالية وانتاجية مثالية للارض والموارد الطبيعية :

- تقانات الري الحديثة (Modern Irrigation Technology) لاسيما الري بالتنقيط والتي تضمن كفاءة اضافة مياه تصل الى اكثر من ٩٠ % مما يضمن توفير كميات مياه كبيرة ويقلل من العجز المائي ويؤدي الى توسع الزراعة عمودياً وافقياً. هذا فضلاً عن ان تبني تقانة الري بالتنقيط والري بالرش التي هي الاخرى تصل كفاءة اضافة المياه فيها الى ٧٥ % سيمكن من استغلال الاراضي الصحراوية وتقليل خطر التصحر . علماً ان الزراعة المروية بشكل عام تعطي ضعف انتاجية الزراعة المطرية (الديمية او البعلية)، لاسيما مع ادارة سيدة للتربة والمياه (مصطفى ودش ٢٠٠٧).
 - تبني تقانات الري التسميدي (Fertigation Technology) مع الري بالتنقيط والري بالرش سيضمن كفاءة عالية في اضافة الاسمدة ويوفر المال والجهد ويقلل من مخاطر التلوث البيئي (Hanson et al 2006 والسعدي ٢٠٠٧)
 - استعمال تقانة المغنطة الحيوية (Bio-Magnetic Technology) : ان تبني هذا الاسلوب او مايسمى بالماء الممغنط او التقنية الممغنطة ومع انه لايزال في مجال البحث العلمي له افاقه الواعدة في تحسين خواص المياه الفيزيائية والكيميائية ويزيد من كفاءة الاستصلاح وكفاءة امتصاص الماء و المغذيات بوساطة جذور النباتات ويزيد من كفاءة اضافة الاسمدة بتقانات الري الحديثة ويوفر بشكل عام وسط مناسب للنمو (NRC, 2005 و ويوية ٢٠٠٦).
 - التسميد الحيوي Bio – Fertilization : تقانة مهمة وتقلل من استعمال الاسمدة الكيميائية ومن ثم يكون هناك جهد مضاف لانتاجية افضل وبيئة سليمة. هذا فضلاً عن تقانات الاصناف والزراعة النسيجية والهندسة الوراثية والبرامج الحاسوبية وقواعد البيانات التي رافقت تبني واستعمال التقانات الحديثة.
- السؤال الالهم هو كيفية اصال التقانات الحديثة بعد التوصية بها من الباحثين الى من سيتبناها وسيستعملها والمقصود هنا المزارعين او المستثمرين الزراعيين .والجواب وبدون شك فريق الارشاد الزراعي الذي هو حلقة الوصل بين الجهات البحثية والمنفذة وهذا يتطلب جهاز ارشادي متمكن ووسائل اصال واضحة ومناسبة من حيث الوقت. ووسائل الاعلام اذا ما احسن اختيار الوقت المناسب للعرض ستكون وسيلة فعالة لنقل التقانات الحديثة فضلاً عن التجارب التوضيحية الموقعية.

الفصل الخامس عشر

التحديات الزراعية والفرص المتاحة

لملاقاة حاجات الامن الغذائي للسكان المتزايد عددهم فان التقديرات تشير الى الحاجة الى زيادة في انتاج الغذاء بحدود 30-40 % لمساحات الاراضي المستعملة حالياً. لذا فان على المسؤولين عن ادارة الاراضي والمزارع والمستثمرين تبني تقانات حديثة للوصول الى هكذا هدف. ومع ان المصادر العضوية مهمة لملاقاة الحاجات الغذائية للانظمة الزراعية عالية الانتاج الا ان الاسمدة المعدنية تبقى اكثر استعمالاً وانتشاراً. وهنا التحدي المهم هو ضمان مردود عالٍ للسماد المضاف بغض النظر عن مصدره. اذ ان الاستعمال الافضل سيقبل من الفقد والخسارة ومن ثم يضمن منتج جيد بأقل كلفة وأقل مخاطر بيئية.

ولذا دراسة خصوبة التربة وإدارة العناصر المغذية مكون كبير ومهم في الأنظمة الزراعية الحديثة. ومن المهم التأكيد على التداخلات بين العناصر المغذية والمياه ونمو النباتات. فهم جيد لمصادر

الأسمدة وتفاعلاتها في التربة سيساعد كثيراً في اختيار المصدر والسماذ المناسب. وتبقى إضافة السماذ احد العوامل المحددة للإنتاج إلا أن العوامل الأخرى من ماء ومبيدات وظروف بيئية محيطية لصنف المحصول يجب أن تكون على المستوى الأمثل كي يمكن الوصول إلى الإنتاجية القصوى أو على الأقل المثلى التي تعطي مردود جيد للاستثمار في هذا المجال.. أن استمرار البحث العلمي والحصول على معلومات حديثة سيضمن زراعة منتجة لاسيما بعد توافر وسائل الاتصال الحديثة ومن أهمها الانترنت التي أصبح مستعمليه رجال عام 2006 فهنياً لهم.

مصطلحات و مفاهيم ذات علاقة بالاسمدة و تفاعلاتها بالتربة:

الادمصاص أو الامدصاص أو الامتزاز السطحي Adsorption: جذب الايونات الى السطح ويمثل ادمصاص الفوسفات على أسطح معادن الكربونات. وحالياً يستعمل المفهوم امتزاز Sorption وهو اشمل من الادمصاص لأنه يشمل الادمصاص السطحي Surface Adsorption أو الفيزيائي والادمصاص النوعي Specific Adsorption أي الكيميائي الذي يحدث في الداخل. وفي معجم المصطلحات الصادر عن المجمع العلمي العراقي تم استعمال كلمة امتزاز بدلاً من ادمصاص ليشمل المفهومين.

الأرض Land: مفهوم اقتصادي ويمكن ان يشمل تربة واحدة أو أكثر. وهنا تتحدد جودة الأرض بدرجة استوائها وعمق الماء الأرضي ومدى تأثرها بالملوحة ومدى تعرضها للتعرية والفيضانات، هذا فضلاً عن خصوبتها أو بشكل عام القابلية على إنتاج المحاصيل. وهنا تقسم الأرض الى درجات اعتماداً على هذه الصفات تسمى قابلية أو قيمة الأرض اعتماداً على نوعيتها.

الاستبدال التناظري أو الاستبدال المتماثل Isomorphous substitution: استبدال ايون في طبقات المعدن الطيني بايون اخر دون تغير في بناء المعدن.

الاستصلاح Reclamation: عملية إعادة الأرض للاستعمال المنتج تطبيق بشكل خاص على الترب المتأثرة بالأملاح أو التلوث. بتعبير آخر هي عملية إعادة تأهيل الأرض إن كانت ملحية أو رملية للاستخدام الزراعي

الاستهلاك الترفي Luxury Consumption :امتصاص النبات لعنصر معين بكمية اكبر او تتجاوز المطلوب او الحد المثالي ولكن هذه الكمية لا تكون سمية بحد ذاتها .ومثال على ذلك فأن النباتات تستطيع امتصاص كمية من البوتاسيوم اكبر من حاجاتها بدون التأثير سلباً في إنتاجيتها.

الأسمدة المركبة Compound Fertilizer : خلط اكثر من سماد خطأ كيميائياً في المعمل .

الأسمدة المزيجية او المخلوطة Mixed Fertilizers: وهي عبارة عن عملية خلط فيزيائي لسمادين او اكثر .

الافق العضوي O Horizon : طبقة مختلفة السمك تتكون من الماد العضوية تغطي سطح التربة .واحياناً هناك اكثر من طبقة بدرجات مختلفة من التحلل

الانتشار Diffusion:حركة وانتشار الماء وايونات العناصر المغذية من مناطق التركيز العالي الى مناطق التركيز الواطئ(مع انحدار التركيز).

ايدافولوجي Edaphology : العلم الذي يدرس التربة على انها وسط لنمو النبات ويهتم بهكذا مواضيع.

بطيء التحرر Slow release : مصطلح خصوي له علاقة بالأسمدة ويصف معدل ذوبانية او تحرر او تحلل بطيء واقل بكثير من المركبات الذائبة بالماء بشكل جيد.ومعظم الأسمدة بطيئة التحرر اما تغلف بمواد تقلل من عملية دخول الماء الى داخل السماد ومن ثم تقلل من سرعة تحلله وتحرره ومثال ذلك اليوريا المغلفة بالكبريت (او ان السماد يحوي على مركبات تذوب ببطء بالماء مثل الاسمدة المخلبية .

البيئة Ecology : العلم الذي يعنى بالعلاقات المتداخلة بين الاحياء وما يحيط بها.

التبادل للايونات الموجبة Cation Exchange: التبادل بين الايونات الموجبة الموجودة في المحلول وتلك المتبادلة على الاسطح الفعالة مثل غرويات التربة .

تثبيت الامونيوم Ammonium Fixation: امتزاز الامونيوم او تثبيته داخل معادن الطين ويكون نسبياً غير جاهز بشكل مباشر للامتصاص من قبل النباتات .

تثبيت البوتاسيوم K fixation:عملية حجز البوتاسيوم في التركيب المعدني لبعض معادن الطين (الحجز بين الوحدات البنائية)وهذا النوع من البوتاسيوم يعد بطيء الجاهزية للنبات الا انه ممكن ان يتحرر تحت ظروف معينة . التثبيت يحدث في مواقع مخصصة او بحجم ايونات البوتاسيوم والعنصر الوحيد المشابه والمنافس له هو الامونيوم.

تثبيت الفسفور P fixation: الحالة التي يصبح بها الفسفور قليل الجاهزية او محتجزاً في التربة .وهذه العملية تتأثر بدرجة تفاعل التربة .هذا المصطلح قليل الاستعمال في الوقت الحاضر وتم استبداله بمفهوم الامتزاز لكونه اكثر دقة.

تثبيت النتروجين Nitrogen Fixation : التحول الحيوي للنتروجين الجوي (غاز النتروجين)الى نتروجين ومركبات نترو جينية تستفيد منها النباتات .وتحدث هذه العملية نتيجةً للتعايش بين بكتريا الرايزوبيا والنباتات البقولية او عن طريق حر لاتعايشي.

التحلل المائي Hydrolysis: عملية تحلل المركبات كالاسمدة المضافة الى التربة كما هو الحال باتحلل المائي لليوريا وتحولها الى الامونيوم وثنائي اوكسيد الكربون .

الترب العضوية Organic Soils :ترب تحوي على نسب من المواد العضوية تفوق ال 20 % لاسيما في الجزء من الترب المعروف "بالتربة الحقيقية" solum (الافق A + الافق B).وهنا تسمى الترب العضوية بترب البيت Peat Soils او المك Muck Soils اعتماداً على نسبة المادة العضوية في التربة.

الترب الملحية Saline Soils : الترب التي تحوي على محتوى عال من الاملاح الذائبة EC (يتجاوز 4 دسي سمنز م⁻¹) ونسبة صوديوم متبادل ESP اقل من 15 % و درجة تفاعل التربة (pH) اقل من 8.5.

الترب الموحلة Puddle Soils: ترب مرصوفة عديمة البناء تحدث نتيجةً المكائن الزراعية ونتيجةً لحركة حيوانات المزرعة.

التربة Soil: مجموعة مواد طبيعية تشغل اجزاء من سطح الارض وتدعم نمو النبات وهي تعكس عمليات تكوين التربة (المناخ والطوبوغرافية والاحياء وفعل الانسان والمادة الام والزمن) او هي جسم طبيعي متطور يدعم نمو النبات وتتكون من جزء صلب (معادن ٤٥ % + مادة عضوية ٥ %) و ماء ٢٥ % وهواء ٢٥ %.

التسميد الأساسي Base Fertilizer Application: إضافة السماد خلال مدة تحضير مهد البذور أي قبل البذار او الشتل.

حامض الفولفيك Folvic acid : احد الأحماض العضوية الناتج من تحلل المواد العضوية، اذ ان المواد العضوية تتكون من الأحماض الدبالية (الهيومية) والفولفيك والهيومين.

درجة تفاعل التربة (pH) او الاس الهيدروجيني: اللوغاريتم السالب لفعالية الهيدروجين ($\text{pH} = -\log(\text{H})$) وهو مقياس لدرجة حموضة وقاعدية التربة.

الرايزوبيا Rhizobia: بكتريا قادرة على العيش بشكل تكافلي مع النباتات البقولية وهنا تستفيد البكتريا من الطاقة وتستفيد النباتات من النتروجين المثبت من قبل هذه البكتريا.

الرايزوسفير او منطقة المحيط الجذري Rhizosphere: جزء التربة المحيط او القريب من الجذر (يبلغ سمكه بحدود ٢ ملمتر) وفي هذا الجزء تتأثر فعالية الاحياء المجهرية بفعالية الجذور ونمو الجذور يتأثر بشكل كبير بوجود هذه الاحياء ونشاطها

الري بالتنقيط Drip Irrigation (Trickle Irrigation): إضافة الماء من خلال منظومة من الانابيب والمنقطات تسيطر على خروج الماء .وهو من الانظمة عالية الكفاءة في الري وإضافة الاسمدة fertigation. وهناك ري بالتنقيط تحت السطح لايزال قيد الدراسة.

الري بالرش Sprinkler Irrigation: وهي من الطرائق الكفوءة في إضافة المياه ولمختلف الأراضي المستوية وغير المستوية. ويمكن ان تضاف الاسمدة من خلال هذه الطريقة على ان تراعى شروط الإضافة الورقية للسماد من التراكيز ووقت الاضافة. وتتم هذه الطريقة من خلال مرشات توزع الماء فوق سطح الارض. وهناك انواع مختلفة من المرشات الثابتة والدوارة. وهناك طريقة مماثلة الا ان الماء يخرج بشكل رذاذ وتسمى الري الرذاذي Mist Irrigation.

الري بالغمر Flooding Irrigation: إضافة المياه عن طريق غمر الحقل وهنا السيطرة غير سهلة وكفاءة الاضافة تكون واطئة ويفقد الكثير من الاسمدة في هكذا ري لاسيما العناصر المغذية المتحركة بالتربة مثل النترات.

الزراعة العضوية Organic Farming: الزراعة بدون استعمال الاسمدة المصنعة او المبيدات او منظّمات النمو او المواد المضافة الى الأغذية على أساس ان المواد الطبيعية هي الأفضل .وهنا الاعتماد على الدورات الزراعية والاسمدة العضوية

سماد Fertilizers(Fertilisers): أي مادة عضوية او غيرعضوية طبيعية او مصنعة تضاف الى التربة من اجل تجهيزها بالعناصر المغذية .

السماد الاخضر Green Manuring: عبارة عن قلب السماد في التربة وهو اخضر ويفضل ان يكون محصول بقولي ويقلب قبل مرحلة التزهير .

الشحنات الثابتة permanent charge وهي الشحنات الصافية الموجودة في الطبقات البلورية للمعدن الطيني وهي لا تتأثر لا بدرجة تفاعل التربة (pH) ولا بتفاعلات التبادل.

الشحنات المعتمدة على درجة تفاعل التربة (pH): pH dependant charge الشحنات الناتجة من تحلل المادة العضوية في التربة COO^- و OH^- .

الشحوب اليخضوري (الاصفرار) Chlorosis : فقدان اللون الاعتيادي للنبات دلالة على عدم انتظام غذائي او فسيولوجي.

الضغط الازموزي Osmotic pressure او الجهد الازموزي Osmotic potential وهو عبارة عن الضغط او الجهد الناتج من وجود الاملاح الذائبة في المحلول وبوجود غشاء شبه ناضح . الماء عادة يتحرك من الجهد العالي (تركيز الاملاح فيه واطئ) الى الجهد الواطئ (تركيز الاملاح عالي). الانتشار من الجهد المائي العالي الاقل سالبية اي تركيز ملحي واطئ الى الجهد المائي الواطئ الاكثر سالبية اي التركيز الملحي العالي.

عقدة جذرية Root Nodule : شكل منتفخ او انتفاخ على الجذر للنباتات البقولية سببته الرايزوبيا التعايشية.

عملية التدبّل Hummification : عملية تحلل للمادة العضوية او الاسمدة العضوية وهي عملية تحلل بايولوجي ينتهي بتكون مادة غامقة تسمى الدبال ذات مواصفات تبادلية جيدة ونسبة كاربون الى نيتروجين واطئة (10/1 C/N او 1N:10C).

العناصر المغذية Nutrients : العناصر التي تؤخذ من قبل النباتات او الكائنات الحية وتكون اساسية لنموها .

العناصر المغذية الصغرى Micro Nutrients : العناصر المغذية الضرورية للنباتات التي تحتاجها بكميات صغيرة وتكون محتوياتها واطئة في النباتات مثل الحديد والمنغنيز والزنك و البورون والنحاس و المولبدنم والكلور والنيكل.

العناصر المغذية الضئيلة او الدقيقة Minor elements او الاثرية او النادرة Trace Elements : تسمية قديمة للعناصر الغذائية الضرورية للنباتات التي تحتاجها بكميات صغيرة.

العناصر المغذية الكبرى Macro Nutrients:العناصر المغذية الضرورية للنباتات التي تحتاجها بكميات كبيرة وتكون محتوياتها عالية في النباتات مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت والاكسجين والهيدروجين والكاربون.

غرويات التربة Soil Colloids :مواد عضوية او غيرعضوية ذات أحجام صغيرة جداً وذات مساحة سطحية عالية لكل وحدة كتلة وبأقطار تقدر بأقل من المايكروميتر (10^{-6} متر) ولهذه الغرويات دور كبير في تفاعلات وجاهزية العناصر المغذية في التربة .

الغسل: Leaching حركة الأملاح والايونات الذائبة مع حركة الماء إلى الأسفل أو على الأقل أسفل وبعيدا عن المنطقة الجذرية للنباتات(بتعبير آخر إزالة الأملاح خلال عملية الاستصلاح. وهناك متطلبات الغسل Leaching

الفلحية Tilth:الظروف الفيزيائية للتربة لما له علاقة بسهولة الحراثة وملاءمتها مهداً للبذار وعلاقتها ببزوغ البادرات وتغلغل الجذور .

قابل للتغير Labile الحالة التي يكون فيها العنصر الغذائي قابل للتغير من صورة إلى أخرى.بتعبير آخر ممكن ان يطلق على العنصر الغذائي انه قابل للتجهيز.مثال ذلك جزء مهم من الفسفور في التربة يكون ضمن هذا الجزء ويكون جاهز للامتصاص من قبل النباتات .

كفاءة استعمال السماد (كفاءة الاسترداد) Fertilizers use Efficiency or fertilizers recovery الزيادة في الامتصاص او الانتاج الكل وحدة سماد مضافة.:

الامتصاص للمعاملة المسمدة - الامتصاص لمعاملة المقارنة(القياس)

$$\text{كفاءة استعمال السماد} = \frac{\text{كمية السماد المضاف}}{100} \times$$

كفاءة التسميد للامتصاص Fertilization Efficiency for Uptake: النسبة المئوية للزيادة في الامتصاص للمعاملة المسمدة عن المعاملة غير المسمدة او بين معاملات التسميد .

الامتصاص للمعاملة المسمدة - الامتصاص لمعاملة المقارنة(القياس)

$$\text{كفاءة التسميد للامتصاص} = \frac{\text{الامتصاص لمعاملة المقارنة(القياس)}}{100} \times$$

كفاءة التسميد للإنتاج Fertilization Efficiency for Yield : النسبة المئوية للزيادة في إنتاج المعاملة المسمدة عن المعاملة غير المسمدة او بين معاملات التسميد .كما في المعادلة الاتية:
الإنتاج للمعاملة المسمدة – الإنتاج لمعاملة المقارنة(القياس)

$$\text{كفاءة التسميد للإنتاج} = \frac{\text{الإنتاج لمعاملة المقارنة(القياس)}}{100 \times \text{الإنتاج لمعاملة المقارنة(القياس)}}$$

كفاءة استعمال المياه Water Use Efficiency: كمية الماء المضافة لإنتاج كمية من الحاصل او كمية الإنتاج للمتر المكعب من الماء المضاف:

$$\text{كفاءة استعمال المياه} = \frac{\text{كمية الإنتاج (كغم او طن او ميكاغرام هكتار}^{-1}\text{)}}{\text{كمية او حجم الماء المضاف (متر مكعب)}}$$

الكلس Lime على أساس كيميائي محدد الكلس هو اوكسيد الكالسيوم CaO. ولكن على المستوى التطبيقي يمثل اويشمل معادن الكربونات Carbonate Minerals بشكل عام.

الكومبوست(السماط العضوي المخمر) او (الدمان) Compost كومة من بقايا عضوية متحللة او مزيج من تربة ومواد عضوية وضعت بشكل كومة (تله) وسمح لكي تتحلل.

المايكورايزا(الخيوط الفطرية) Myccorrhiza :نوع من الفطريات التي تعيش حياة تكافلية مع جذور النباتات وهي مفيدة جداً في مساعدة النباتات في امتصاص الفسفور .

مصلح التربة Soil Amendment :أي مادة مثل الكلس او الجبس او الكبريت او الاسمدة الحيوانية تضاف الى الترب لتحسين خواصها وجعلها اكثر انتاجية .وهناك تداخل بين مفهوم المصلح والسماط ومثال ذلك اضافة الكبريت الى الترب القاعدية سيخفض من درجة تفاعل التربة (pH) ومن ثم يحسن من خصوبتها وهو مصدر لعنصر الكبريت.والشئ نفسه مع المواد العضوية والتي هي مصلاحات ومصادر سمادية.

المعدن الأولي: Primary Mineral ذلك المعدن الذي لم يتغير كيميائياً منذ الترسيب والتبلور من الحالة السائلة.

ملوحة التربة Soil Salinity :كمية الاملاح الذائبة بالتربة وتقدر من خلال قياس الايصالية الكهربائية لمستخلص العجينة المشبعة او لمعلق تربة.

النثر الفوقي او الإضافة الفوقية للسماط او التسميد بالطائرات Top dressing :وهي احد طرائق اضافة السماط الصلب والنبات قائم والإضافة تتم من مرتفع وعلى الأغلب بالطائرات عند تسميد مساحات واسعة.وهناك تقنيات خاصة

تستعمل كي لايقع السماد على الأوراق والأغصان .ومن هذه الطرائق الإضافة على هيئة كتل كبير تسمح للسماد بالسقوط على الأرض .

النشدة Ammonification: عملية تحول النتروجين العضوي الى الامونيوم وهذه العملية تتم بمساعدة عدد كبير من الاحياء المجهرية او هي عملية كيموحيوية يتحول من خلالها النتروجين العضوي الى معدني بصيغة الامونيوم .

نسبة الكربون إلى النتروجين C/N Ratio :نسبة وزن الكربون العضوي الى وزن النتروجين الكلي في تربة ما او مادة عضوية او سماد عضوي نباتي او حيواني.وهي دليل ومؤشر لمدى تحلل المادة العضوية في التربة العضوية.

الهيدروكسي اباتايت Hydroxy Apatite:احد الصخور الفوسفاتية التي تعد المصدر الرئيس للاسمدة الفوسفاتية.

المراجع

Ali,N.S. 1983 Effect of Nitrogen Fertilizer,Calcium Carbonate and Water Regimes on yield,chemical composition and incident of cavity spot of Carrots (*Daucus carota*) .M.Agr.Sc Thesis ,Lincoln university ,New Zealand.

Ali,N.S.;J.K.Al-Uqaili and B.H.Al-Ameri 2002 Efficiency of some Zinc Fertilizers in Calcareous Soil.Iraqi J.Agriculture Science(32) (6) :197-204

Alzubaidi,A and K.Elsemak1997 in proceeding of the international symposium on sustainable management of salt affected soils.Cairo-Egypt.

FAO Year Book "Fertilizers"Vol45(1995)FAO,Rome.

Hanson,B ; OConnell,N.;Hopmans,J.;Simunek,J and Beede,R. 2006 Fertigation with Microirrigation .University of California.Agriculture & Natural Resources Publication.

Follet,,R.H.2007 Fertigation.Colarado state university .internet
<http://www.ext.colostate.edu/pubs/crops/00512.html>

Havlin, J.L., Tisdale, S.L., Nelson, W.L., and Beaton, J.D.2005.Soil Fertility and Fertilizers, 5th Edition's.USA

Mengel, K. and Kirkby, E.A. 1987. Principles of plant nutrition. IPI. SWISS.

National Research Center (NRC) 2005 Application of Magnetic Technology in Agriculture. NRC, Cairo, Egypt. WWW.magneticenergies.com.

Page, A.L. (ed.) 1982 Methods of soil analysis. Chemical & microbiological properties. ASA, Madison, Wisconsin, USA.

Sumner, M.E. 2000 Hand book of Soil Science. CRC Press

Ygodin, B.A. 1984 Agricultural Chemistry .Mir Publisher, Moscow.

ابو الكل ، بسام كنعان ٢٠٠٠ تأثير الفسفور وكل من الكوبلت والمولبدنم في نشاط بكتريا العقد الجذرية)

(*Rhizobium leguminosarum*) ونمو نبات الفاصولياء وحاصله. رسالة ماجستير. قسم علوم التربة -

كلية الزراعة - جامعة بغداد.

ابوضاحي ، يوسف محمد ١٩٩٤ تأثير اضافة سمادي الفسفور و البوتاسيوم للتربة وبالرش في انتاجية الذرة الصفراء. مجلة العلوم الزراعية العراقية ٢٥ (١) .

ابوضاحي ، يوسف محمد ١٩٩٧ مقارنة بين طريقة اضافة سمادي الفسفور و البوتاسيوم الى التربة او الرش في المادة الجافة وتركيز وامتصاص الفسفور و البوتاسيوم لنبات الذرة الصفراء. مجلة العلوم الزراعية العراقية ٣٥ (١) ٤١ - ٥٠ .

ابوضاحي ، يوسف محمد ٢٠٠٢ دراسة لمعرفة تأثير التغذية الورقية بعناصر النتروجين و الفسفور و البوتاسيوم وكفاءتها مقارنة باضافتها الى التربة لمحاصيل الخضر في ظروف الزراعة المحمية. المؤتمر العلمي القطري الثاني للتربة والموارد المائية كلية الزراعة - جامعة بغداد ٢٦ - ٢٧ اذار ٢٠٠٢

ابوضاحي ، يوسف محمد و صادق كاظم تعبان ٢٠٠٤ تأثير اضافة البوتاسيوم الى التربة والرش في الحصول ومكوناته ونوعيته للحنطة. مجلة العلوم الزراعية العراقية ٣٥ (٥) ٢٣ - ٢٨

ابوضاحي ، يوسف محمد و مؤيد احمد اليونس (1988) دليل تغذية النبات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة بغداد.

احمد ، نزار يحيى نزهت (١٩٩٦) اتصال شخصي. قسم علوم التربة والمياه - كلية الزراعة - جامعة بغداد.

الحلي، منذر ماجد تاج الدين (٢٠٠٧) كفاءة اليوريا واليوريا المغلفة بالكبريت في تحرر البوتاسيوم وجاهزية

الفسفور ونمو وحاصل الحنطة . اطروحة دكتوراه قسم علوم المحاصيل الحقلية .كلية الزراعة-جامعة بغداد.

اشكندي ، عودة حسوني ١٩٩٨ تأثير طرائق الزراعة ومواعيد الحش والرش بالبورون على حاصل البرسيم

(*Trifolium alexandrinum*) اطروحة دكتوراه قسم علوم المحاصيل الحقلية .كلية الزراعة-جامعة بغداد.

الاعظمي ،زيدون احمد ١٩٩٠ تأثير اضافة الكبريت الرغوي والصخر الفوسفاتي قي جاهزية بعض العناصر الغذائية وحاصل الذرة الصفراء.اطروحة دكتوراه.قسم علوم التربة -كلية الزراعة -جامعة بغداد.

الالوسي،يوسف احمد ١٩٩٦ تأثير اضافة NPK عن طريق الرش والتربة على نبات زهرة الشمس. رسالة ماجستير.قسم علوم التربة -كلية الزراعة -جامعة بغداد.

البطاوي ،بشرى محمود ٢٠٠٧ المقارنة بين سمادي كبريتات وكلوريد البوتاسيوم وعلاقتها بالتسميد المتوازن لمحصول الخيار في الزراعة المحمية.اطروحة دكتوراه.كلية الزراعة - جامعة بغداد.

بريسم ،ترف ٢٠٠٦ سلوك بعض العناصر المغذية والثقيلة في الترب الكلسية.اطروحة دكتوراه قسم علوم التربة والمياه .كلية الزراعة-جامعة بغداد.

حسان ، عبد الكريم حمد ٢٠٠٠ اختبار DRIS في التربة والنبات لتسميد الذرة الصفراء . اطروحة دكتوراه - كلية الزراعة - جامعة بغداد

حسن ،نوري عبدالقادر وحسن الدليمي ولطيف العيثاوي (1990)خصوبة التربة والاسمدة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة بغداد

الحلي ، منذر تاج الدين ٢٠٠٧ تأثير اليوريا واليوريا المغلفة بالكبريت والسماد الفوسفاتي في تحرر البوتاسيوم و انتاجية الحنطة. اطروحة دكتوراه- كلية الزراعة - جامعة بغداد

حمزة،حازم ٢٠٠٥ تلوث بعض ترب ومياه نهر ديالى بعنصر الكاديوم .رسالة ماجستير -قسم علوم التربة والمياه .كلية الزراعة-جامعة بغداد.

حياوي وي وة ٢٠٠٥ تأثير مغنطة المياه في نمو وانتاجية الذرة الصفراء . رسالة ماجستير. قسم علوم التربة - كلية الزراعة - جامعة بغداد.

جميل ، لهيب فتاح ١٩٩٧ تأثير التداخل بين مستويات الرطوبة والتسميد النتروجيني في بكتريا العقد الجذرية (*Rhizobium leguminosarum*) ونمو نبات البزاليا وحاصلها. رسالة ماجستير. قسم علوم التربة - كلية الزراعة - جامعة بغداد.

الدجيلي ، جبار عباس وحمدالله سليمان راهي ونورالدين شوقي علي ١٩٩٤ تأثر الرش بالمنغنيز والزنك والحديد في حاصل ونوعية الغنم . مجلة العلوم الزراعية العراقية ٢٥ (١) ١٠٩-١١٧.

الريحاني ، رياض نجيب (١٩٧٨) تحلل اليوريا في بعض الترب العراقية وتقييمها كسماد نتروجيني مقارنةً بكبريتات الامونيوم. رسالة ماجستير. قسم علوم التربة - كلية الزراعة - جامعة بغداد.

الزاهدي ، وليد فليح ٢٠٠٥ تأثير الكبريت الزراعي و مخلفات الدواجن والصخر الفوسفاتي في جاهزية و امتصاص الفسفور وبعض العناصر الغذائية ونمو وحاصل الحنطة. رسالة ماجستير. قسم علوم التربة - كلية الزراعة - جامعة بغداد.

الزبيدي ، احمد حيدر ونورالدين شوقي علي ١٩٩٩ الاستخدام الامثل لتقانات الاسمدة الكيميائية في الزراعة العراقية. المؤتمر الفني الدوري الثالث عشر لاتحاد المهندسين الزراعيين لعرب دمشق - سوريا ٢١ - ٢٣/١٢/١٩٩٩.

السالم ، هتاف عبدالملك (١٩٩٧) تحلل اليوريا وفعالية انزيم اليوريز في الترب المعاملة بالنفط الاسود ومبيد الاترازين. رسالة ماجستير. قسم علوم التربة - كلية الزراعة - جامعة بغداد.

السامرائي ، عروبة عبدالله احمد ٢٠٠٥ حالة وسلوكية البوتاسيوم في ترب البيوت المحمية. اطروحة دكتوراه - كلية الزراعة - جامعة بغداد.

سعدالله ، علي محمد ونورالدين شوقي علي و رحيم علوان هلول ٢٠٠٦ تأثير مستوى البوتاسيوم وطريقة اضافته في جاهزية البوتاسيوم وحاصل الرز. المجلة العراقية لعلوم التربة . المجلد ٦ العدد ٢
السعدي ، ايمان صاحب ٢٠٠٧ تقييم حالة ويوكية البوتاسيوم المضاف من مصدرين سماديين تحت انظمة ري مختلفة في نمو وحاصل الطماطة والذرة الصفراء. اطروحة دكتوراه كلية الزراعة - بغداد.

سلمان، نريمان داود (٢٠٠٣) تأثير فطر المايكورايزا في امتصاص الفسفور من السوبرفوسفات والصخر الفوسفاتي وعلاقته بنمو وحاصل التبغ. اطروحة دكتوراه. قسم علوم التربة - كلية الزراعة - جامعة بغداد.

شاكر ، عبدالوهاب عبدالرزاق ١٩٩٦ تأثير الكبريت الرغوي في جاهزية بعض العناصر الغذائية في التربة وانتاج الخيار في البيوت البلاستيكية. اطروحة دكتوراه. قسم علوم التربة - كلية الزراعة - جامعة بغداد.

الشماع ، سحر ضياء (١٩٩٧) تثبيط عملية النترجة في الترب المعاملة بالنفط الاسود ومبيد الاترازين . رسالة

ماجستير. قسم علوم التربة - كلية الزراعة - جامعة بغداد

الشيخلي، روعة عبد اللطيف ٢٠٠٦ مقارنة حالة وسلوك البوتاسيوم المضاف على شكل سمادي كبريتات وكلوريد البوتاسيوم لتربتين مختلفة النسجة. اطروحة دكتوراه كلية الزراعة - بغداد

الشهواني ، اياد وجيه وفاضل حسين الصحاف وحسين نوري رشيد ٢٠٠٧. اثر ملوحة مياه الري والتسميد البوتاسي في بعض صفات النمو الخضري وحاصل البزاليا (*Pisium sativum*) مجلة الزراعة العراقية (عدد خاص) مجلد ١٢ عدد ١ : ٣٠-٤١

الطيف ،نبيل ابراهيم ونورالدين شوقي علي و محمد جمال الفاعوري ١٩٩٩٠ تأثير التداخل بين نظامين للري المروز وطريقتي لاضافة سماد اليوريا في نمو وانتاج الذرة الصفراء. مجلة العلوم الزراعية العراقية ٢١ (٣)

العابدي ،جليل سباهي ١٩٧٨ استجابة الشعير لليوريا المغلفة بالكبريت .المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي.نشرة علمية ٥٩.

العابدي ،جليل سباهي و فاضل احمد شهاب و صفاء عبدالحسين الزبيدي ٢٠٠٧ المقارنة بين تأثير اليوريا واليوريا المغلفة بالكبريت وطريقة اضافتها في نمو وحاصل الذرة الصفراء (*Zea mays L.*). مجلة الزراعة العراقية (عدد خاص) مجلد ١٢ عدد ١ : ١١-١٩

العارضي ، تركي مفتن ١٩٩٧ استجابة الحمص والعدس للتلقيح بسلالات واعدة من البكتريا العقدية المتخصصة. اطروحة دكتوراه. قسم علوم التربة - كلية الزراعة - جامعة بغداد.

العامري ،عباس علي ٢٠٠٥ تأثير بعض مصادر ومستويات البوتاسيوم وتجزئة اضافتها في نمو وحاصل الذرة الصفراء. رسالة ماجستير. قسم علوم التربة - كلية الزراعة - جامعة بغداد.

عبد الرضا ، حسن علي ١٩٩٧ تأثير الحديد والمولبدنم في كفاءة بكتريا الرايزوبيا وحاصل فول الصويا. اطروحة دكتوراه. قسم علوم التربة - كلية الزراعة - جامعة بغداد.

علي ، نورالدين شوقي ٢٠٠٤ تأثير اضافة البوتاسيوم وطريقتين للري في الانتاجية الكمية والنوعية لمحصول الطماطة (كارملو الامريكي) في الزراعة المحمية. مجلة العلوم الزراعية العراقية . ٣٥ (٣): ٢٣-٣٢.

علي ، نورالدين وحسين عزيز محمد ٢٠٠٣ تأثير التسميد بالبوتاسيوم و الفسفور في حاصل الذرة الصفراء وكفاءة استعمال المياه. مجلة العلوم الزراعية العراقية ٣٤ (١) ٣٥-٤٠.

علي، نورالدين شوقي ونزار يحيى نزهت ٢٠٠٠a تأثير مصدر السماد الفوسفاتي ومستواه في فسفور التربة الجاهز ونمو النبات ومحتواه من الفسفور .مجلة العلوم الزراعية العراقية ٣١ (١) ٤١-٥٤.

علي، نورالدين شوقي ونزار يحيى نزهت b ٢٠٠٠ امتزاز وترسيب الفوسفات في تربة كلسية. مجلة العلوم الزراعية العراقية ٣١ (٢) ٩١-١٠٠.

علي ، نو رالدين شوقي وحسن يوسف الدليمي ومشرق نعيم عمارة ٢٠٠٥ تأثير مستوى سماد البوتاسيوم وطريقة اضافته في نمو وانتاج الطماطة تحت ظروف الزراعة في البيوت البلاستيكية. المجلة العراقية لعلوم التربة المجلد (٥) العدد (١) ١٥٣-١٦٢

عواد ،كاظم مشحوت (1987) التسميد وخصوبة التربة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة البصرة.

عواد ،كاظم مشحوت (١٩٨٤) الاختبارات العملية للاسمدة وخصوبة التربة. كلية الزراعة - جامعة البصرة.

فرج ،علي حسن ٢٠٠٧ استجابة محصول الذرة الصفراء للتسميد الارضي والورقي بالمغذيات NPK. مجلة الزراعة العراقية (عدد خاص) مجلد ١٢ عدد ١ : ٢٠-٢٩

فوليت ،روي هنتر و مورفي ،لاري س. و روي ل. دوناهيو (١٩٩٥) الاسمدة ومحسنات التربة. ترجمة الدومي

فوزي محمد و خليل محمود طويل وموسى محمد الفزيري. جامعة عمر المختار .ليبيا

كو ،كي. ام (١٩٨٧) المدخل الى ترب الحقائق والاسمدة والماء ترجمة نورالدين شوقي علي وثائر علوان فاضل.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة بغداد.

المختار منذر محمد علي و ندى حميد مجيد و نورالدين شوقي علي ١٩٩٣ زيادة كفاءة الاسمدة النتروجينية

باستعمال مثبطان النتجة . مجلة العلوم الزراعية العراقية ٢٤ (١).

مصطفى ، سعد عبدالله و فاضل جواد دهش ٢٠٠٧ تأثير استعمال تقانات الري الحديثة في اقتصاديات الانتاج

الزراعي .مجلة الزراعة العراقية (عدد خاص) مجلد ١٢ عدد ١ ١٨٧-١٩٢

الموسوي ، احمد نجم ٢٠٠٤ تأثير بعض انواع الاسمدة الفوسفاتية ومستوياتها وتجزئة اضافتها في الفسفور

الجاهز في التربة وحاصل الذرة الصفراء . رسالة ماجستير. قسم علوم التربة -كلية الزراعة -جامعة بغداد.

نجم ،عبدالواحد يوسف (١٩٩٨) التسميد المتوازن والبيئة نشرة فنية رقم ١٠ /١٩٩٨. الادارة العامة للثقافة الزراعية

جمهورية مصر العربية.

النعيمي، سعدالله (1999) الأسمدة وخصوبة التربة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة الموصل.

النعيمي، سعدالله و سعيد اسماعيل و مظفر داود (١٩٨٨) دور الاسمدة الكيميائية في الانتاج الزراعي .نشرة فنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة الموصل.

ملحق ١

الوحدات

نظام

العمود الأول الوحدات القديمة	العمود الثاني الوحدات الحديثة	العمود الثالث عامل التحويل
طن/هكتار	ميكاغرام ه ^١	١,٠
باوند/ايكر	كغم ه ^١	١,١٢
ايكر	هكتار	٠,٤٠٤٨
طن متري	كغم	١٠٠٠
طن انكليزي	كغم	١٠١٦
طن اميركي	كغم	٩٠٧
قنطار	كغم	١٠٠
جزء بالمليون	ملغم كغم ^١	١,٠
	ملغم لتر ^١	١,٠
الاونس (الاقوية)	غم	٢٨,٣٥
اونس/ايكر	غم. ه ^١	٧١
مائة وزن (انكليزي)	كغم	٥٠,٨
مائة وزن (اميركي)	كغم	٤٥,٣٦
ميل	كم	١,٦
لتر	م ^٣	٠,٠٠١
غم/سم ^٣ (وحدة الكثافة)	ميكاغرام.م ^٣	١,٠
اونس/ايكر	غم ه ^١	٧١
مليمكافئ/١٠٠ غم تربة	سنتي مول شحنة. كغم ^١	١,٠
ملي موز /سم	دسي سيمينزم ^١	١,٠
بار	كيلو باسكال	١٠٠
الانكستروم	متر	١٠×١ ^٨
الايكر	متر مربع	٤٠٤٦,٨٥
انج	سم	٢,٥٤٠٠٠٥٠٨

الوحدات المعمول بها حالياً وعلى المستوى العالمي هو ما يسمى SI Units الا انه وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من المراجع التي لاتزال تعتمد الوحدات القديمة ولذا سيتم التطرق الى بعض من هذه الوحدات وكيفية تحويلها الى الوحدات العالمية .

ملاحظة مهمة: لتحويل الوحدات من العمود الاول الى العمود الثاني يتم ضرب الوحدات في العمود الاول بالعامل او القيمة الموجودة في العمود الثالث.

عوامل التحويل للعناصر المغذية:

عامل التحويل	الى	من
١,٤	CaO	Ca
٠,٧١٤	Ca	CaO
٢,٢٩١	P ₂ O ₅	P
٠,٤٣٦	P	P ₂ O ₅
١,٠	N	N
٤,٤٣	NO ₃	N
٠,٢٢٦	N	NO ₃
١,٢٨٦	NH ₄	N
٠,٧٧٨	N	NH ₄
١,٢١٤	NH ₃	N
٠,٨٢٤	N	NH ₃
١,٢١	K ₂ O	K
٠,٨٣	K	K ₂ O

١,٥	MgO	Mg
٠,٦٦٧	Mg	MgO
٣,٦٦٧	SO ₄	S
٠,٢٧٣	S	SO ₄

وحدات الحاصل:

يتم التعبير عن كمية الحاصل (الانتاج) وحسب الوحدات الحديثة بالميكروغرام لكل هكتار وتكتب ميكروغرام هـ^{-١} والتي تعادل طن/هكتار. ومع هذا لاتزال هناك من يذكر في المراجع وحدة الباوند لكل ايكر والبوشل لكل ايكر. ولتحويل الباوند /ايكر الى كغم هـ^{-١} او ميكاغرام هـ^{-١} نتبع الاتي:

$$\text{الباوند /ايكر} \times ١,١٢ = \text{كغم هـ}^{-١}$$

$$\text{باوند/ايكر} \times ٠,٠٠١١٢ = \text{ميكاغرام هـ}^{-١}$$

اما تحويل البوشل / ايكر الى كغم هـ^{-١} يتطلب معرفة البوشل لكل محصول لأن وحدة البوشل هي وحدة حجمية، والتحويلات بشكل تقريبي كما يأتي:

المحصول	معامل التحويل
الحنطة (القمح)	٦٧,٢
فول الصويا	٦٧,٢
البطاطة	٦٧,٢
الكتان	٦٧,٢
البرسيم (بذور)	٦٧,٢
الذرة السكرية	٦٢,٦٧
الشيلم	٦٢,٦٧
الذرة الصفراء (حبوب)	٦٢,٦٧
الدخن	٥٦,٠٥
الشعير	٥٣,٨١
الرز (خام)	٥٠,٤٥
حشيشة السودان	٤٨,٨
الشوفان	٣٥,٨٧
فستق الحقل	٢٣,٠
القطن (تيلة)	٥٦٠
من بال / ايكر	الى كغم هـ ^{-١}

ملحق ٢
(التوصية)
على الرغم من
هذا المجال الا انه
سمادية موحدة و
الزراعي ومع هذا
التي من الممكن ان

(السمادية)
كل الجهود التي بذلت في
ولحد الان لا توجد توصية
معتمدة في القطاع
هناك بعض المدييات العامة
تكون دليلاً عاماً .

الملاحظات	التوصية السمادية			المحصول
	K ₂ O	P ₂ O ₅	N	
يضاف السماد الفوسفاتي والبوتاسي ونصف السماد النتروجيني عند الزراعة والنصف الثاني من السماد النتروجيني بعد شهر ونصف من الزراعة المستويات العالية مع المناطق مضمونة الامطار	٦٠-٤٠	١٠٠-٨٠	٢٠٠-١٢٠	الحنطة(القمح) Wheat (Triticum spp.)
يضاف السماد الفوسفاتي والبوتاسي ونصف السماد النتروجيني عند الزراعة والنصف الثاني من السماد النتروجيني بعد شهر ونصف من الزراعة المستويات العالية مع المناطق مضمونة الامطار	٤٠	١٠٠	١٠٠	الشعير Barley(Hordium vulgare)
تضاف اليوريا على ثلاث دفع عند الزراعة والتفرعات والتزهير	٤٠	٦٠	١٤٠	الرز Rice(Oryza sativa)
يضاف السماد الفوسفاتي والبوتاسي ونصف السماد النتروجيني عند الزراعة والنصف الثاني من السماد النتروجيني بعد شهر ونصف من الزراعة	١٥٠-١٠٠	٢٠٠-١٠٠	٣٢٠	الذرة الصفراء Corn(maize)(Zea mays)
يضاف السماد الفوسفاتي والبوتاسي ونصف السماد النتروجيني عند الزراعة والنصف الثاني من السماد النتروجيني بعد شهر ونصف من الزراعة	١٠٠	٢٠٠	٣٢٠	الذرة البيضاء Sorghum(Sorghum bicolor)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وقبل التزهير	٤٠	٨٠	٨٠	العصفور Safflower(Carthamus tinctorius)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وعند تكون الاقراص	٨٠	٨٠	١٦٠	زهرة الشمس Sun flower(Helianthus annuus)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وقبل تكوين القرينات، المستويات الواطنة مع التلقيح.	٤٠	١٦٠	١٦٠-٤٠	فول الصويا soya bean(Glycine max)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وبعد ستة اسابيع	٥٠-٣٠	١٢٠	٤٠	فستق الحقل Ground nut(Arachis hypogaea)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وبعد ستة اسابيع	١٠٠-٦٠	١٥٠-٥٠	١٨٠-١٠٠	القطن Cotton(Gossypium hirsutum)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وبعد مرحلة ٤-٦ اوراق	١٢٠-٨٠	١٢٠-٨٠	١٥٠-٨٠	البنجر السكري sugar beet (Beta vulgaris)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وبعد ٤٠ يوم من الزراعة	٤٠	١٢٠	١٠٠	الباقلاء Broad bean (Vicia faba)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وبعد ٤٠ يوم من الزراعة	٤٠	٨٠	٤٠	الحمص Chick peas(Lentil spp.)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وبعد ٤٠ يوم من الزراعة	٤٠	٨٠	٤٠	العدس Lentil(Lens esculenta)
تضاف اليوريا على ثلاث دفع عند الزراعة وبعد الحشة الاولى والثانية	١٠٠-٤٠	١٠٠-٨٠	٦٠-٤٠	الجث Alfalfa(Lucerne)(Medicago sativa)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وبعد ٤٠ يوم من الزراعة	٤٠	٨٠	٤٠	الماش Mungbean(gram)(Vigna mungo)
تضاف اليوريا على ثلاث دفع عند الزراعة وبعد خف النباتات وبعد شهر من الدفعة الثانية	٤٠	١٢٠	١٢٠	الجزر Carrots(Daucus spp.)
تضاف اليوريا على دفتين بعد ٣-٤ يوم وبعد ٤٠ يوم من الزراعة	١٢٠	١٢٠	١٢٠	البصل Onion(Allium cepa)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وعند التفاف الرؤوس	١٥٠-١٢٠	١٥٠-١٢٠	١٥٠-١٠٠	اللهاثة Cabbage(Brassica oleracea)
النتروجين ةالبوتاسيوم على دفتين عند الزراعة وبعد ٤٥ يوم	٣٠٠-١٠٠	٢٠٠-١٠٠	٣٠٠-١٢٠	البطاطا Potato(Solanum tuberosum)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وقبل التزهير	١٠٠-٤٠	١٦٠	١٢٠	الرفي Watermelon(Cirullus vulgaris)
تضاف اليوريا على دفتين بعد ٢-٣ اسبوع وقبل التزهير	١٢٠-٦٠	١٦٠	١٧٠-١٠٠	الفلفل Pepper(Capsicum spp.)
تضاف اليوريا على دفتين بعد ٢-٣ اسبوع وقبل التزهير	١٢٠	١٦٠	١٢٠	الطماطة Tomato(Lycopersicon esculentum)
تضاف اليوريا على دفتين عند الزراعة وبعد ٣٠ يوم من الزراعة	٢٠٠-١٠٠	١٥٠-١٠٠	٦٠	البزاليا Pea(Pisum sativum)

الملاحظات اعلاه كما جاءت في المراجع (النعمي ١٩٩٩) وتوصيات وزارة الزراعة وبعض المراجع الاجتبية، ومع هذا هناك ضرورة لأعادة النظر في طرائق الاضافة والتجزئة للكمية المضافة من عدمها. إذ بينت عدد من الدراسات المنفذة في كلية الزراعة-جامعة بغداد اهمية تجزئة الاضافات السمادية للبوتاسيوم اسوة بالنتروجين لاسيما للمحاصيل المجهددة والمحاصيل البستنية المزروعة بالببوت المحمية. هذا فضلاً عن ان هناك توصية تم اعتمادها في المؤتمر العلمي السادس لوزارة الزراعة تتضمن تشكيل لجنة من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والعلوم والتكنولوجيا لاعداد توصيات سمادية تعتمد في القطاع الزراعي(المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية التي اقامنه وزارة الزراعة للمدة بين ٢٩-٣١/١٠/٢٠٠٧ في بغداد.

ملحق ٣

امثلة محلولة حول حسابات الاسمدة

س : ما هي كمية كلوريد البوتاسيوم (K_2O % ٦٠) المطلوب اضافتها الى حاوية سعة ١٠ كغم تربة. علماً ان التوصية السمادية هي اضافة ٥٠ كغم K_2O للهكتار.
الحل : وزن الهكتار لعمق ٣٠ سم = ٤ مليون كغم

وزن التربة (كغم)	K_2O (كغم)
٤٠٠٠٠٠	٥٠
١٠	س
٥٠ × ١٠	

س = $\frac{٥٠,٠٠٠ \times ١٢٥}{٤٠٠٠٠٠}$ كغم = ١٢,٥ غم من K_2O للحاوية

سماد	K_2O
١٠٠	٦٠
س	١٢,٥
١٠٠ × 0.125	

س = $\frac{١٠٠ \times ٠,٢٠٨}{٦٠}$ غم من KCl للحاوية

ملاحظة :

$$K = 0.83 \times K_2O$$

$$K_2O = 1.2 \times K$$

س : هناك توصية بأضافة ١٠٠ كغم من N و ١٠٠ كغم من P_2O_5 و ١٠٠ كغم من K_2O .. ماهي كميات سماد فوسفات ثنائي الامونيوم (DAP) (0-48-18) و اليوريا (46%N) و كبريتات البوتاسيوم (50% K_2O).
الحل : لوجود سماد مركب نبدأ بالسماد المركب

DAP	P_2O_5
١٠٠	٤٨
س	١٠٠
١٠٠ × ١٠٠	

س = $\frac{٢١٨ \times ١٠٠}{٤٨}$ كغم من DAP

DAP	N
١٠٠	١٨

$$18 \times 218$$

س = $\frac{39,24 \text{ كغم من N تمت اضافته مع سماد DAP}}{100}$

ولما كان المطلوب ١٠٠ كغم من N لذا يتبقى اضافة ($60,67 = 39,24 - 100$)

يوريا	N
100	46
س	60,67
س = ١٣٢ كغم من اليوريا	

سماد	بالنسبة للبوتاسيوم K ₂ O
100	50
س	100
س = ٢٠٠ كغم	

ملحق ٤
مواضيع للمناقشة

١. ماهو دور الاسمدة العضوية في الانتاج الزراعي ؟
٢. يجب التعامل مع اسمدة المجاري بحذر ؟
٣. ماهو دور مثبطات النتجة في خصوبة التربة و تغذية النبات؟
٤. لماذا يفضل شراء اليوريا بسعر ٢٠٠ الف دينار على كبريتات الامونيوم بسعر ١٠٠ الف دينار؟
٥. لماذا يفضل عدم اضافة الاسمدة الحاوية على الامونيوم قرب البذور؟
٦. لماذا يفضل السماد الفوسفاتي الحبيبي على المطحون؟
٧. ماالعلاقة بين CEC و خصوبة التربة ولاسيما البوتاسيوم؟
٨. ماالعلاقة بين اضافة المادة العضوية وجاهزية الفسفور ؟
٩. ما هي عملية التطاير وما اهميتها؟
١٠. لماذا تعد عملية النتجة مهمة في الترب الكلسية؟
١١. ما هي العلاقة بين رطوبة التربة وجاهزية العناصر المغذية الكبرى والصغرى؟
١٢. ماهي العوامل المحددة للتوصية السمادية؟
١٣. ماالفرق بين جاهزية العنصر الكيميائية والحيوية؟
١٤. كيف يتم تصنيع اليوريا في العراق؟
١٥. ما هو العامل المحدد للنمو وما اهميته؟
١٦. ما علاقة اضافة البوتاسيوم بكفاءة استعمال المياه؟
١٧. ماهي اهم المشاكل التي تواجه اضافة الاسمدة في ترب المناطق الجافة وشبه الجافة ؟
١٨. تعد الاسمدة احيانا من ملوثات البيئة. ماهي اهم السبل للتقليل من التلوث وما هي الاسمدة الاكثر خطورة ولماذا ؟ وهل هناك بدائل عن الاسمدة الكيميائية؟
١٩. ماهي افضل الوسائل الادارية لزيادة كفاءة الاضافة للاسمدة النتروجينية والفوسفاتية؟
٢٠. ماهي المركبات المخليبية وما اهميتها؟
٢١. ماذا تعرف عن التسميد مع مياه الري وما اهميته؟
22. الاضافة للاسمدة رشاً على الاوراق ما اهميتها وكيف تتم الاضافة وهل تعوض عن الاضافة الارضية؟
٢٣. لماذا تعد اليوريا الاكثر استعمالاً محلياً وعالمياً؟
٢٤. ماهو البيوريت وما اهميته وكيف يتم الكشف عنه؟
٢٥. كيف يمكن قياس الامونيا المتطايرة من الاسمدة النتروجينية؟

٢٦. كيف يمكن تقييم الاسمدة؟

٢٧. ما هو الدليل الملحي وما أهميته؟

٢٨. لماذا يكون استعمال الامونيا غير المائية محدوداً لاسيما في الدول النامية؟

٢٩. ما هو الصخر الفوسفاتي وما أهميته وكيف تصنع الاسمدة الفوسفاتية؟

٣٠. ما هو حال صناعة الاسمدة الكيميائية في العراق؟

Fertilizers Technology & Uses



Dr.Nooreldeen Shawqi Ali
Professor of Soil Fertility & Fertilizers
Department of Soil & Water Sciences

2007